

# USER'S MANUAL

導入ガイド(Webライセンス認証版)



## 注意

---

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、  
記載もれなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- (4)運用した結果の影響については(3)にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。  
その他、記載会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。  
Windows11 は Microsoft Corporation の登録商標です。  
その他、記載会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

# CONTENTS

本書の読み方	4
1. お使いになる前に	5
1.1 製品の内容	5
1.2 使用者の登録	5
1.3 使用上の注意	7
1.4 お困りになった時は	8
2. プログラムのインストール方法	9
2.1 必要環境	9
2.2 ご使用環境の確認	10
2.2.1 スタンドアロン方式	10
2.2.2 フローティングライセンス方式	11
2.3 インストール	12
2.3.1 製品のダウンロード	12
2.3.2 スタンドアロン方式のインストール手順	14
2.3.3 フローティングライセンス方式のインストール手順	26
3. 製品起動時のメッセージについて	49
3.1 インストール確認メッセージ	49
3.2 自動アップデートメッセージ	50
4. ライセンスの認証と解除について	52
4.1 ライセンスの認証	52
4.2 ライセンスの解除	54
5. プログラムのアンインストールについて	56
6. 認証済みライセンスの管理について	60
6.1 マイページ上の表記	60
6.2 総合メニュー「ランチャー」上の表記	61
6.3 認証済み PC の確認	61
6.4 Web アドミンについて	64
7. マニュアルについて	67
7.1 技術解説と操作方法	67
8. 有期ライセンス	68
8.1 有期ライセンスについて	68
8.2 総合メニュー「ランチャー」上の表記	68
9. パソコンの買い替え、廃棄時のご注意	69
9.1 認証済み製品の解除	69
9.2 パソコンの引っ越しソフト利用時のご注意	71

# ▶本書の読み方

本書では、お買い上げ頂きましたプログラムのご使用上の注意点、インストール方法などについて解説しています。

## 1. お使いになる前に

ご購入いただきました製品のご利用上の注意点、操作の上でお困りになった時の対処方法について解説しています。

## 2. プログラムのインストール方法

お手元のパソコンにプログラムをインストールし、ご使用できる状態になるまでの方法について解説しています。

## 3. 製品起動時のメッセージについて

製品起動時に表示されるメッセージの内容と対処方法について解説しています。

## 4. ライセンスの認証と解除について

総合メニュー郎チャを使用してライセンスの認証および解除を行う方法について解説しています。

## 5. プログラムのアンインストールについて

プログラムをアンインストールする方法について解説しています。

## 6. 認証済みライセンスの管理について

認証済み製品のマイページの表記の確認方法や、認証済みパソコンの確認方法について解説しています。

## 7. マニュアルについて

製品の技術解説と操作方法に関するマニュアルの確認方法について解説しています。

## 8. 有期ライセンス

レンタルで製品をご利用になる場合のメニュー郎チャの表記等について解説しています。

## 9. パソコンの買い替え、廃棄時のご注意

パソコンの買い替えや廃棄時のライセンスの移行方法について解説しています。

# 1. お使いになる前に

## 1.1 製品の内容

製品をご使用になるにはライセンスの認証を行う必要があります。認証方法は WEB ライセンス認証方式となっており、インターネットへの接続が必須となります。

1 製品 1 ライセンスの導入でチケット<sup>\*</sup>を 2 枚付与いたします。

\*チケット数は導入いただいた製品を同時に起動できる台数となります。

お持ちのライセンスについてはマイページよりご確認ください。

## 1.2 使用者の登録

登録のご担当者（以下、管理者という）以外の方が、マイページや製品をご利用になる場合、使用者の登録をお願いします。

使用者の登録を行うと、ログイン時のメールアドレスとパスワードを共有する必要がなく管理者以外の方がサブスクリプションサービスの契約更新や製品購入、登録情報の変更を行うことを防ぐことができます。

また、製品に関するお問い合わせを行う際に利用する「ユーザサポート」の利用がスムーズに行えます。

### 使用者の登録方法

① 「管理者」のユーザ ID・メールアドレス・パスワードでマイページにログインします。

The form contains fields for User ID (11110000), Email Address (@sogonet.co.jp), and Password (.....). Below the fields is a checkbox for '規約に同意する' (Agree to terms) and a link to '利用規約' (Terms of Use). A note states: '※利用規約に同意いただくとマイページにログインできます。' (By agreeing to the terms of use, you can log in to the My Page). The 'Login' button at the bottom is highlighted with a red box.

② 左側のメニューから「使用者管理」をクリックします。



③「使用者管理」に氏名・メールアドレス等を入力して「新規登録」をクリックします。

## 使用者管理

マイページを利用する「使用者」を登録できます。  
[使用者管理について](#)

新規で使用者を登録する場合は、以下に必要項目を入力し「新規登録」ボタンをクリックしてください。

部門	氏名 <span style="background-color: red; color: white;">必須</span>	メールアドレス <span style="background-color: red; color: white;">必須</span>	弊社からの案内	備考
	総合 花子	@sogonet.co.jp	<input checked="" type="checkbox"/> 受け取る	

新規登録

④使用者一覧に登録した使用者が追加されます。

※使用者には「使用者登録確認メール」が送信されます。

## 使用者の一覧

登録済みの使用者情報を変更する場合は、「編集」ボタンをクリックし変更してください。

氏名	メールアドレス	検索				
部門▲▼	氏名▲▼	メールアドレス▲▼	弊社からの案内▲▼	備考▲▼	状況▲▼	編集
管理者	総合 太郎	@sogonet.co.jp	-			
	総合 花子	@sogonet.co.jp	受け取る		PW登録待ち	<span style="background-color: blue; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">編集</span> <span style="background-color: red; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</span>

⑤「使用者」がパスワードを設定すると使用者一覧の「状況」が「登録済み」となります。

## 使用者の一覧

登録済みの使用者情報を変更する場合は、「編集」ボタンをクリックし変更してください。

氏名	メールアドレス	検索				
部門▲▼	氏名▲▼	メールアドレス▲▼	弊社からの案内▲▼	備考▲▼	状況▲▼	編集
管理者	総合 太郎	@sogonet.co.jp	-			
	総合 花子	@sogonet.co.jp	受け取る		<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">登録済み</span>	<span style="background-color: blue; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">編集</span> <span style="background-color: red; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">削除</span>

使用者管理の詳しい内容は下記をご確認ください。

[https://www.sogonet.co.jp/mypage\\_siyousyakanri/](https://www.sogonet.co.jp/mypage_siyousyakanri/)

## 1.3 使用上の注意

(1) プログラム及びマニュアルの複製は禁止されています。

プログラム及びマニュアルの一部または全部を無断で複製することは禁じられています。

(2) 本製品は日本語版 Windows 専用プログラムです。

弊社製品は Windows11 が動作するハードウェアでご利用いただけます。

Windows11 の WOW64(32 ビット互換モード ) で動作します。

(3) 操作中にパソコンの電源を切らないで下さい。

操作中に電源コンセントを外したり、電源スイッチを切ったりしないで下さい。プログラムが停止するばかりでなく、場合によってはパソコンに登録されているプログラムやデータが使用できなくなることがあります。

(4) パソコンや周辺機器の設定につきましては弊社のサポート対象外となります。

パソコンやプリンター、プロッタ等を含む周辺機器の設定、操作につきましては各メーカーにお問合せ下さい。

(5) パソコンの日付設定をご確認ください。

WEB ライセンス認証版ではパソコンの日付が正しくない場合にライセンス認証が正常に行えない場合があります。パソコンの日付が予め正しい日付であることをご確認ください。

(6) パソコンの処分について

WEB ライセンス認証版ではライセンス認証を行ったパソコンを処分される場合には予めライセンスの解除を行った上で処分を行ってください。ライセンス認証済みのままで処分をされると、他のパソコンでの認証ができなくなります。

(7) 機能制限について

サブスクリプション加入有無によってご使用のプログラムに制限が掛かる場合がありますのでご注意ください。

例) 出力時の Word/Excel 変換はサブスクリプション加入時のみ有効です。

※サブスクリプションの加入有無判定はインターネット回線を介して弊社サーバーとの通信により行います。

## 1.4 お困りになった時は

弊社では、お求め頂きました製品をお客様に安心してお使い頂けますよう、製品の操作方法等に関するご質問をサポートセンターにて承っております。

### サポートセンター

〈受付時間〉 平日 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30

専用フリーダイヤル：マイページでご確認ください

マイページ>設計ライセンス>サブスクリプション契約状況

Web お問い合わせ：マイページ > ユーザサポート

※サブスクリプションサービスを契約中の製品に限らせていただきます。

ご回答に先立ちまして、次の事項の確認をさせていただきますので、ご了承願います。

#### (1) ユーザーID・お使いの製品のバージョン情報

バージョン情報は各プログラムのメニューバーの

【ヘルプ (H) / バージョン情報 (A)】でご確認頂けます。

#### (2) エラーメッセージが表示される場合、エラーメッセージの内容

#### (3) お問い合わせの内容によりましては、入出力データの提示をお願いすることがあります。

弊社ホームページでも「よくあるご質問(Q&A)」(<https://www.sogonet.co.jp/faq>)を公開させていただいております。

## 2. プログラムのインストール方法

### 2.1 必要環境

弊社製品は、以下の環境で作動いたします。

① OS :

Windows 11

Windows11 の WOW64(32 ビット互換モード ) で動作します。

② プロセッサー :

使用 Windows 推奨プロセッサー

③ ディスプレイ :

解像度 1024 × 768 以上

④ メモリー容量 :

使用 Windows 推奨容量以上

⑤ ストレージ :

20MB ( プログラム必要容量 )

⑥ プリンター :

Windows プ린タードライバーが使用可能なもの

⑦ Adobe Acrobat 又は Adobe Reader :

マニュアルをご覧になる時に必要となります。

⑧ Microsoft Word 2016 以上 :

出力ツールの変換機能をご使用になる場合に必要になります。

⑨ Microsoft Excel 2016 以上 :

出力ツールの変換機能をご使用になる場合に必要になります。

⑩ DocuWorks 8 以上 :

出力ツールの変換機能をご使用になる場合に必要になります。

※ Word, Excel はデスクトップアプリ版をご利用いただけます。ストアアプリ版には未対応となりますのでご注意ください。

製品によっては上記条件と異なる場合があります。OS については提供メーカーのサポート状況により外れる場合があります。詳細については、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。上記条件を満たす全ての環境での動作を保証するものではありませんので予めご了承願います。

## 2.2 ご使用環境の確認

製品をご使用いただくにはライセンスの認証を行っていただく必要があります。認証方法は WEB ライセンスの認証方式となっておりインターネットへの接続が必須となります。製品のご利用方法として、スタンドアロン方式またはフローティングライセンス方式でご利用いただくことが可能です。

### 2.2.1 スタンドアロン方式


ライセンス認証を行なったパソコンでのみ本製品をご使用になる事ができます。

ライセンス解除 / 認証を行う事により別のパソコンでもご利用いただけます。

認証・解除はそのパソコンのみで行うことが可能です。

1 製品 1 ライセンスの導入でチケット<sup>\*</sup>を 2 枚付与いたします。

※チケット数は導入いただいた製品を同時に起動できる台数となります。



3 台同時に認証を取ることはできません。


(例) 1 製品 1 ライセンス購入の場合

- 同時に認証が取れるのは 2 台まで
- PC1 & PC2 で認証済みの場合、PC3 で認証はできません。
- PC1 または PC2 で認証を解除すれば PC3 で認証が可能となります。

## 2.2.2 フローティングライセンス方式

コードメーターサーバー上でライセンスを一括管理し、ライセンス認証を行なったパソコン及び、製品がインストールされている複数のパソコンよりご使用が可能となります。

※ 本マニュアルでは、ライセンス認証を行うパソコンを『コードメーターサーバー』として解説しております。



コードメーターサーバーで認証しているチケット数分、同時に起動ができます。

(例) 1 製品 1 ライセンス購入の場合

- ・同時に起動が出来るのは 2 台まで
- ・製品を利用するクライアント PC すべてに製品をインストールする必要があります。

## 2.3 インストール

本書では新しく弊社製品の導入を行う手順についてご説明します。

### 2.3.1 製品のダウンロード

製品はマイページにログインしダウンロードします。

#### ①マイページにログイン

##### (1) 弊社ホームページを開く

弊社ホームページを開いて下さい。

(<https://www.sogonet.co.jp/>)



##### (2) ログインページへ

[ログイン]をクリックします。



##### (3) マイページを開く

ユーザID・メールアドレス・パスワードを入力し、[規約に同意する]にチェックを付けて[ログイン]をクリックします。

※使用者登録をお済みの場合はユーザID、使用者メールアドレス・パスワードでログインしてください。

マイページのパスワードがご不明な場合は  
「※パスワードを忘れた方はこちらからパスワードの再発行を行ってください。」のこちらをクリックしてください。



ユーザーIDと登録メールアドレスを入力後に[送信]ボタンをクリックすると、パスワード再設定メールが届きます。

The screenshot shows a 'Password Reset Confirmation' section. It includes fields for 'User ID' (input value: 10001010) and 'Email Address' (input value: sogo@segonet.co.jp). A note at the bottom says: 'Please enter the user ID and registered email address you entered in the [Send] button below. A password reset confirmation email will be sent to the registered email address, so please perform a password reset.' A red circle highlights the 'Send' button.

(4) ライセンスページへ  
[設計ライセンス]をクリックします。

The screenshot shows the 'Design License' section on the license page. It includes links for 'Design License' (highlighted with a red circle), 'Design Option Product', 'ESCON License', 'ESCON Non-DL License File DL', and 'ESCON Link Collection'. A note at the top right says: 'The total WEB points are pt. Please check the history.' A red circle highlights the 'Design License' link.

## ②製品のダウンロード

### (1) インストール対象ファイルへ


ライセンスをお持ちの製品が並んでいます。対象製品の[製品ダウンロード]をクリックしてダウンロードします。

The screenshot shows the 'Product Download' section on the license page. It includes links for 'Design License' (highlighted with a red circle), 'Design Option Product', 'ESCON License', 'ESCON Non-DL License File DL', and 'ESCON Link Collection'. A note at the top right says: 'The total WEB points are pt. Please check the history.' A red circle highlights the 'Product Download' link.

▶スタンダードアロン方式でのご利用方法はP.14へ進んでください。

▶フローティングライセンス方式でのご利用方法はP.26へ進んでください。


### 2.3.2 スタンドアロン方式のインストール手順



## ① 製品のインストール

### 2.3.1 でダウンロードした製品のインストールを実行します。(ダウンロード方法は P.12 へ)

インストール途中でエラーメッセージを表示しインストールが正しく行われない場合や対象のプログラムがインストールされない場合はダウンロードファイルを右クリックメニューから [管理者として実行 (A)] で実行してください。



### ① -1 コードメーターランタイムキットのインストール

製品のインストールを開始すると、インストールが始まります。既にインストール済みの場合は表示されません。

CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick) を接続している場合、予め外してください。


#### (1) セットアップ画面

[次へ (N)] をクリックします。



#### (2) ライセンス契約書

[ソフトウェアライセンス条項に同意します (A)] にチェックを付けて、[次へ (N)] をクリックします。




### (3) ユーザー情報

[ ユーザー名 ]、[ 組織名 ] を入力後、既定の [ このコンピューターのすべてのユーザーを対象にインストール (M) ] にチェックを付けて [ 次へ (N) ] をクリックします。



### (4) 機能の選択

[ 次へ (N) ] をクリックします。




### (5) インストール前内容確認

[ インストール (I) ] をクリックします。



## (6) インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。処理が終了する迄  
しばらくお待ちください。



## (7) セットアップ完了

セットアップの完了です。[完了(F)] をクリックします。




## ①-2 総合メニューインストール

既にインストール済みの場合は表示されません。


### (1) ようこそ

[次へ(N)>] をクリックします。




### (2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[ はい(Y) ] をクリックします。




### (3) インストール先選択

[次へ(N)>] をクリックします。



### (4) ファイルコピーの開始

[次へ(N)>] をクリックします。



## (5) 完了

[完了]をクリックします。製品のインストール画面に移行するまでお待ちください。




## ① -3 製品本体のインストール

ライセンス認証を行なう際にはインターネットへの接続が必須となります。


### (1) ようこそ

[次へ(N)>] をクリックします。



### (2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[ はい(Y) ] をクリックします。




### (3) ライセンス認証

既定値は [ する ] ですが、[ しない ] を選択して [ 次へ(N)>] をクリックします。




### (4) インストール先選択

[ 次へ(N)>] をクリックします。



## (5) ファイルコピーの開始

[次へ(N)>] をクリックします。




製品によっては上記以降で一部表示が異なる場合  
がありますのでご注意ください。

プログラムのインストール時に、「レジストリに(プロ  
グラム名)を登録する為、(プログラム名)を起動  
します」が表示された後、プログラムが起動する。

<https://www.sogonet.co.jp/faq/faq/detail/1739>

## (6) 完了

[完了] をクリックします。



## ②オプション製品のインストール

必要に応じてマイページの「オプション製品」ページからプログラムのインストールを行って下さい。

エクシードシリーズ製品をご導入の場合は「出力ツール」を必ずインストールしてください。  
その他のオプション製品については、あとからインストールしていただいても問題ありません。

導入製品	対象オプション製品名
エクシードシリーズ製品のいずれか	出力ツール
斜面の安定計算	ニューマーク法による円弧すべりの計算
土留め工の設計、弾塑性法による土留め工の設計	グラウンドアンカーの設計
逆T式橋台の設計、重力式橋台の設計	設計調書オプション(下部工)
片持ばり式擁壁の設計、重力式擁壁の設計、 もたれ式擁壁の設計、U型擁壁の設計	杭基礎の安定計算(下部擁壁共通)
杭基礎の設計、杭基礎の耐震設計	設計調書オプション(基礎工)

### ③ 製品の認証


プログラムを起動するにはライセンスの認証を行  
う必要があります。

(1) 右下の[<sup>^</sup>] (隠れているインジケーターを表  
示します) をクリックします。

(2) [総合メニューランチャー] アイコンをマウス  
の右クリックします。

(3) 右クリックメニューより[開く]をクリックします。


(4) 総合メニューランチャーが起動します。



(5) [利用可能な製品] をクリックします。




## (6) 対象のシリーズを選択します。



## (7) 対象のプログラムを選択し[ライセンス認証]をクリックします。



[ライセンス認証中です] が表示されます。




## (8) ライセンスの認証が完了すると対象プログラムに(ライセンス認証済み)と表示されます。




## ④ 製品の起動

(1) 総合メニュー ランチャーを起動し、対象ライセンスを選択、[開く]をクリックして製品を起動します。



製品起動時にメッセージが表示される場合は、P.49  
をご確認下さい。

## 2.3.3 フローティングライセンス方式のインストール手順



クライアント PC の設定をスタート

製品のインストール

コードメーターラインタイムキットのインストール

総合メニュー ランチャーのインストール

製品本体のインストール

オプション製品のインストール

製品をインストールすると自動的に  
①コードメーターランタイムキット  
②総合メニュー ランチャー  
③製品本体  
の順でインストールを行います。

総合メニュー ランチャーを起動


製品の起動

## (1) コードメーターサーバーの設定

### ① 製品のインストール

**2.3.1** でダウンロードした製品のインストールを実行します。(ダウンロード方法は P.12 へ)

インストール途中でエラーメッセージを表示しインストールが正しく行われない場合や対象のプログラムがインストールされない場合はダウンロードファイルを右クリックメニューから [管理者として実行 (A)] で実行してください。



### ① -1 コードメーターランタイムキットのインストール

製品のインストールを開始すると、インストールが始まります。既にインストール済みの場合は表示されません。

※既にインストール済みの場合、サーバー設定をやり直す必要がありますので、一度コードメーターランタイムキットをアンインストールして下さい。

CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick) を接続している場合、予め外してください。


#### (1) セットアップ画面

[次へ (N)] をクリックして下さい。



## (2) ライセンス契約書

[ソフトウェアライセンス条項に同意します(A)]にチェックを付けて、[次へ(N)]をクリックします。





## (3) ユーザー情報

[ユーザー名]、[組織名]を入力後、既定の[このコンピューターのすべてのユーザーを対象にインストール(M)]にチェックを付けて [次へ(N)] をクリックします。




## (4) 機能の選択

[ネットワークサーバー]を[ローカルハードドライブにインストール]に変更し、[次へ(N)]をクリックします。




## (5) インストール前内容確認

[インストール(I)] をクリックします。



## (6) インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。処理が終了する迄  
しばらくお待ちください。



## (7) セットアップ完了

セットアップの完了です。[完了(F)] をクリックし  
ます。



## ①-2 総合メニュー ランチャーのインストール

既にインストール済みの場合は表示されません。


### (1) ようこそ

[次へ(N)>] をクリックします。




### (2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[ はい(Y) ] をクリックします。




### (3) インストール先選択

[次へ(N)>] をクリックします。




### (4) ファイルコピーの開始

[次へ(N)>] をクリックします。



### (5) 完了

[完了] ボタンクリックします。製品のインストール画面に移行するまでお待ちください。




## ① -3 製品本体のインストール

ライセンス認証を行なう際にはインターネットへの接続が必須となります。

### (1) ようこそ


[次へ(N)>] をクリックします。

コードメータサーバで製品を利用しない場合は、  
[キャンセル] をクリックしてインストールを中止してください。P.35 ヘ



### (2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[ はい(Y) ] をクリックします。




### (3) ライセンス認証

既定値は [ する ] ですが、[ しない ] を選択して  
[次へ(N)>] をクリックします。




### (4) インストール先選択

[次へ(N)>] をクリックします。



## (5) ファイルコピーの開始

[次へ(N)>] をクリックします。



製品によっては上記以降で一部表示が異なる場合


がありますのでご注意ください。

プログラムのインストール時に、「レジストリに(プログラム名)を登録する為、(プログラム名)を起動します」が表示された後、プログラムが起動する。

<https://www.sogonet.co.jp/faq/faq/detail/1739>

## (6) 完了

[完了] をクリックします。



## ②オプション製品のインストール

必要に応じてマイページの「オプション製品」ページからプログラムのインストールを行って下さい。

エクシードシリーズ製品をご導入の場合は「出力ツール」を必ずインストールしてください。

その他のオプション製品については、あとからインストールしていただいても問題ありません。

導入製品	対象オプション製品名
エクシードシリーズ製品のいずれか	出力ツール
斜面の安定計算	ニューマーク法による円弧すべりの計算
土留め工の設計、弾塑性法による土留め工の設計	グラウンドアンカーの設計
逆T式橋台の設計、重力式橋台の設計	設計調書オプション(下部工)
片持ばり式擁壁の設計、重力式擁壁の設計、もたれ式擁壁の設計、U型擁壁の設計	杭基礎の安定計算(下部擁壁共通)
杭基礎の設計、杭基礎の耐震設計	設計調書オプション(基礎工)


### ③ 製品の認証

プログラムを起動するにはライセンスの認証を行う必要があります。


(1) 右下の「^」(隠れているインジケーターを表示します) をクリックします。



(2) [総合メニュー ランチャー] アイコンをマウスの右クリックします。



(3) 右クリックメニューより[開く]をクリックします。



(4) 総合メニュー ランチャーが起動します。



(5) [利用可能な製品] をクリックします。




## (6) 対象のシリーズを選択します。



## (7) 対象のプログラムを選択し[ライセンス認証]をクリックします。



[ライセンス認証中です]が表示されます。




## (8) ライセンスの認証が完了すると対象プログラムに(ライセンス認証済み)と表示されます。



(9) 複数のライセンス認証を行う場合は以下の手順を行います。

右上の設定ボタンをクリックし、[ライセンス設定]を選択します。

□認証済み製品のライセンス認証を可能にするにチェックを入れます。



対象のプログラムを再度選択し、「ライセンス認証」をクリックします。

ご利用になるライセンス数分ライセンス認証をクリックしてください。

※お持ちのライセンス数を越えての認証を取ることはできません。

認証を行ったライセンス数が表示されます。



#### ④ 製品の起動

※コードメタサーバーでも製品を利用する場合

メニュー ランチャーを起動し、対象ライセンスを選択、[開く] をクリックして製品を起動します。

製品起動時にメッセージが表示される場合は、P.49をご確認下さい。



## コードメーターサーバーの設定

ライセンス認証が完了済みの状態で作業を進めてください。


## ネットワークサーバーの実行

### (1) [Control Center] を開く

[スタート] ボタン


– [CodeMeter]

– [CodeMeter Control Center] をクリックします。



### (2) [Web アドミン] を開く

[WebAdmin] をクリックします。



### (3) [ サーバーアクセス ] ページへ移動

[設定]


– [ サーバー ]

– [ サーバーアクセス ] をクリックします。



#### (4) サーバ実行

[ネットワークサーバ]の[可]にチェックを入れて、[適用]をクリックします。再表示後に[可]にチェックが入っていれば設定作業終了です。




## (2) クライアントPCの設定

### ① 製品のインストール

**2.3.1** でダウンロードした製品のインストールを実行します。(ダウンロード方法はP.12へ)

インストール途中でエラーメッセージを表示しインストールが正しく行われない場合や対象のプログラムがインストールされない場合はダウンロードファイルを右クリックメニューから [管理者として実行(A)] で実行してください。



### ① -1 コードメーターランタイムキットのインストール

製品のインストールを開始すると、インストールが始まります。既にインストール済みの場合は表示されません。


#### (1) セットアップ画面

[次へ(N)] をクリックします。



#### (2) ライセンス契約書

[ソフトウェアライセンス条項に同意します(A)] にチェックを付けて、[次へ(N)] をクリックします。



### (3) ユーザー情報



[ ユーザー名 ]、[ 組織名 ] を入力後、既定の [ このコンピューターのすべてのユーザーを対象にインストール (M) ] にチェックを付けて [ 次へ (N) ] をクリックします。



### (4) 機能の選択


コードメータサーバで使用中のライセンス状況をクライアントPCから確認するには [ リモートWebAdmin アクセス ] を [ ローカルハードドライブにインストール ] に変更し、[ 次へ (N) ] をクリックします。

※この設定は任意です。



## (5) インストール前内容確認


[インストール(I)] をクリックします。



## (6) インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。

処理が終了する迄しばらくお待ちください。



## (7) セットアップ完了

セットアップの完了です。

[完了(F)] をクリックします。



## ① -2 総合メニュー ランチャーのインストール

### 既にインストール済みの場合は表示されません。


#### (1) ようこそ

[次へ(N)>] をクリックします。




#### (2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[ はい (Y) ] をクリックします。




#### (3) インストール先選択

[次へ(N)>] をクリックします。



#### (4) ファイルコピーの開始

[次へ(N)>] をクリックします。



#### (5) 完了

[完了] ボタンクリックします。製品のインストール画面に移行するまでお待ちください。



## ① -3 製品本体のインストール


### (1) ようこそ

[次へ(N)>] をクリックします。



### (2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[ はい(Y) ] をクリックします。




### (3) ライセンス認証

既定値は [ する ] ですが、[ しない ] を選択して [ 次へ(N)>] をクリックします。



### (4) インストール先選択

[ 次へ(N)>] をクリックします。




## (5) ファイルコピーの開始

[次へ(N)>] をクリックします。

製品によっては上記以降で一部表示が異なる場合がありますのでご注意ください。


プログラムのインストール時に、「レジストリに(プログラム名)を登録する為、(プログラム名)を起動します」が表示された後、プログラムが起動する。

<https://www.sogonet.co.jp/faq/faq/detail/1739>



## (6) 完了

[完了] をクリックします。



## ②オプション製品のインストール

必要に応じてマイページの「オプション製品」ページからプログラムのインストールを行って下さい。

エクシードシリーズ製品をご導入の場合は「出力ツール」を必ずインストールしてください。  
その他のオプション製品については、あとからインストールしていただいても問題ありません。

導入製品	対象オプション製品名
エクシードシリーズ製品のいずれか	出力ツール
斜面の安定計算	ニューマーク法による円弧すべりの計算
土留め工の設計、弾塑性法による土留め工の設計	グラウンドアンカーの設計
逆T式橋台の設計、重力式橋台の設計	設計調書オプション(下部工)
片持ばり式擁壁の設計、重力式擁壁の設計、 もたれ式擁壁の設計、U型擁壁の設計	杭基礎の安定計算(下部擁壁共通)
杭基礎の設計、杭基礎の耐震設計	設計調書オプション(基礎工)

### ③ 製品の起動



プログラムを起動するにはライセンスの認証を行  
う必要があります。

(1) 右下の [^] (隠れているインジケーターを表  
示します) をクリックします。

(2) [ 総合メニュー ランチャー ] アイコンをマウス  
の右クリックをします。

(3) 右クリックメニューより [ 開く ] をクリックします。

(4) 総合メニュー ランチャーが起動します。



(5) [ 利用可能な製品 ] をクリックします。



## (6) 対象のシリーズを選択します。



## (7) 対象のプログラムを選択し

[開く]をクリックして製品を起動します。



製品起動時にメッセージが表示される場合は、P.49  
をご確認下さい。

### 3. 製品起動時のメッセージについて

#### 3.1 インストール確認メッセージ

インストール製品によって右記メッセージを表示する場合があります。

##### (1) 連動製品

起動製品と連動を取っている製品でインストールされていない製品を表示します。連動製品のライセンス有無にかかわらずに表示されます。

主な連動製品は以下の通りです。

- 出力ツール：エクシードシリーズの一部
- 杭基礎の設計(H24年道示版)：片持ぱり式擁壁の設計、重力式擁壁の設計等
- グラウンドアンカー：土留め工の設計

##### (2) 応答ボタン

何れかのボタンをクリックする事により本ウィンドウを閉じて次の操作をご案内します。

###### 1) 今すぐマイページを開き、製品入手します。



既定ブラウザを介してマイページを表示します。  
対象製品を[製品ダウンロード]でダウンロード、  
インストールしてください。一部製品については  
[オプション製品]ページに有ります。

###### 2) 後で製品入手します。

製品がそのまま起動します。次回起動時に確認メッセージが表示されます。


###### 3) インストールの必要はありません。

連動製品のライセンスをお持ちではない場合に選択します。新たに未インストール製品が見つかるまで確認メッセージは表示されません。




## 3.2 自動アップデートメッセージ

起動製品のバージョンよりも新しいバージョンの製品が公開されている場合に表示されます。




### (1) 修正履歴

既定ブラウザーを介して修正履歴ページを表示します。



### (2) 機能アップ履歴

既定ブラウザーを介して機能アップ履歴ページを表示します。




### (3) 対象製品

対象製品名とバージョンの内訳です。

[ はい ] ボタンをクリックすると、新 Ver へのアップデートが始まります。

[ いいえ ] ボタンをクリックすると、対象の製品が現 Ver で起動します。



製品名	現Ver	新Ver	お知らせ
片持ぱり式擁壁の設計 Ver.11	11.0.2	11.0.4	

#### 1) アップデート版プログラムダウンロード中

アップデート版プログラムダウンロード、実行待機の表示です。




#### 2) アップデート版プログラム実行待

アップデート版プログラムのダウンロードが完了すると、実行許可のメッセージが表示される為、

[ はい ] ボタンをクリックしてください。

[ いいえ ] ボタンをクリックすると、アップデートは行わずに現 Ver で起動します。



#### 3) アップデート完了表示

アップデート版プログラムの実行完了のメッセージです。[OK] ボタンをクリックしてください。新 Ver で起動します。



## 4. ライセンスの認証と解除について

ライセンスの認証および解除は総合メニューランチャーで行います。認証済みのライセンスを解除するには、認証を行ったパソコンでのみ解除が可能となります。  
※別のパソコンでの解除および弊社で解除はできませんのでご注意下さい。

### 4.1 ライセンスの認証

(1) 総合メニューランチャーを起動します。



(2) [ 利用可能な製品 ] をクリックします。




(3) 対象のシリーズを選択します。



(4) 対象のプログラムを選択し[ライセンス認証]をクリックします。



[ライセンス認証中です]が表示されます。



(5) 対象プログラムに(ライセンス認証済み)と表示されると、ライセンスの認証は完了です。



## 4.2 ライセンスの解除

(1) 総合メニュー ランチャーを起動します。



(2) [ 利用可能な製品 ] をクリックします。




(3) 対象のシリーズを選択します。



(4) 対象のプログラムを選択し  
[ライセンス解除]をクリックします。



[ライセンス解除中です]が表示されます。



(5) ライセンスの解除が完了すると対象プログラムの(ライセンス認証済み)の表示が消えます。




## 5. プログラムのアンインストールについて

アンインストール時にライセンス解除を行なう場合  
は、インターネットへの接続が必須となります。


(1) [スタート]ボタンをクリックします。



(2) [設定]をクリックします。



(3) [アプリ]をクリックします。




#### (4) [ インストールされているアプリ ] をクリックします。



#### (5) 対象のプログラムをアンインストール


対象のプログラムを選択し、[ アンインストール ] をクリックします。

※弊社プログラムは名称の先頭に「SOGO」が付いています。



#### (6) 確認メッセージ


[ アンインストール ] をクリックします。



## (7) 対象プログラムの認証または解除


ライセンスの認証を行っているパソコンでアンインストールを行う場合は [ ライセンスの認証または解除 ] を [ する ] を選択し [ 次へ (N) ] をクリックします。

※ライセンスを解除しない状態で該当のパソコンを処分されると、別のパソコンでライセンスの認証ができなくなりますので、ご注意ください。




## (8) ライセンス解除中

前項 [ ライセンスの認証または解除 ] で [ する ] を選択時の表示します。解除が完了するまでお待ちください。



ライセンス認証を行なっていないパソコンでライセンスの解除を行なうと右記メッセージが表示されます。ライセンス認証を行なっていない場合はそのまま [OK] をクリックして進めてください。




## (9) プログラムアンインストール確認

[OK] をクリックします。



## (10) アンインストール完了

[完了]をクリックします。



## (11) パソコンの起動

[スタート]ボタン

- [電源]

- [再起動]をクリックします。



## 6. 認証済みライセンスの管理について

### 6.1 マイページ上の表記

マイページの [ 設計ライセンス ] ページでは製品毎にチケットのライセンスの認証状態を表示しています。

#### (1) チケットボタン

1 製品 1 ライセンスにつき 2 つのチケットが表示されます。左記例では [ チケット 1] は認証済みとなります。[ チケット 2] は未認証、又は解除済みとなります。



#### (2) チケット詳細

[ チケット ] ボタンをクリックすると詳細を表示します。認証済み又は解除済みの場合は最後に認証 / 解除を行ったパソコンがホスト名 : 、 CodeMeter のシリアルが CmBoxSerial として表現されます。非認証の場合は空白表示となります。

チケット1 【認証済】	チケット2
ホスト名 : SG-321	ホスト名 :
製品CD : 232	製品CD : 232
バージョン : 2048	バージョン : 2048
フローティング数 : 1	フローティング数 : 1
ECCUBEID : EC-7760-1-1	ECCUBEID : EC-7760-1-2
CmBoxSerial : 130-3676450564	CmBoxSerial :
AcivateDate : 2021-12-10 15:58:00	AcivateDate :
AcivateTool :	AcivateTool :
ActivationKbn :	ActivationKbn :
CodeMeterInfo_CmBoxSerial :	CodeMeterInfo_CmBoxSerial :
CodeMeterInfo_ItemIdentification :	CodeMeterInfo_ItemIdentification :
CodeMeterInfo_LicenseTicketId :	CodeMeterInfo_LicenseTicketId :
CodeMeterInfo_StatusKbn :	CodeMeterInfo_StatusKbn :
CodeMeterInfoErrMsg :	CodeMeterInfoErrMsg :
<button>閉じる</button>	<button>閉じる</button>

## 6.2 総合メニュー ランチャー上の表記

認証済みの場合は製品名の末尾に(ライセンス認証済み)が追記されます。認証されていない場合は何も表示されません。



## 6.3 認証済み PC の確認

### (1) ホスト名の確認


1) [スタート]ボタンをクリックします。




2) [設定]をクリックします。



3) [システム]で右側部分を一番下迄スクロールします。



4) [バージョン情報]をクリックします。



5) [デバイス名]がチケット詳細のホスト名となります。




## (2) CmBoxSerial の確認

### 1) [Control Center] を開く

[スタート] ボタン

– [CodeMeter]

– [CodeMeter Control Center] をクリックします。



### 2) [シリアル] がチケット詳細の CmBoxSerial となります。



## 6.4 Web アドミンについて

該当 PC で認証済みプログラムのライセンスの確認やネットワーク上でのライセンスの使用状況を確認する為に使用します。

### Web アドミンの起動


#### (1) [Control Center] を開く

[スタート] ボタン

– [CodeMeter]


– [CodeMeter Control Center]

をクリックします。



#### (2) [Web アドミン] を開く

[WebAdmin] ボタンをクリックします。



### (3) [Web アドミン] の表示

スタンドアロン又はコードメータサーバの場合はメニューの [ライセンスモニタリング] をクリックして(5)へお進みください。

クライアント PC の場合は左下の [両矢印] ボタンをクリックしてください。

(但しコードメータサーバ機でランタイムキットのインストール時に [リモート WebAdmin アクセス] を [ローカルハードドライブにインストール] の必要があります。)

文字が正しく表示されない場合、表示文字のエンコードを [日本語 (EUC)] へ切り替えてください。



右記画面表示後、[サーバーが見つかりました] の下に表示されている PC の名前を選択後、[適用] をクリックします。

「localhost (127.0.0.1)」は操作パソコンの為無視してください。

「localhost (127.0.0.1)」のみの場合はコードメータサーバーが見当たらない状態です。

### (4) 登録内容確認

[現在のサーバ] 表記が変わったら、[ライセンスモニタリング] に切り替えます。



### (5) 登録内容確認

現在該当パソコンでライセンス認証済みのプログラムの一覧が表示されます。



下記(6)以降はネットワーク経由でライセンスを参照している場合の設定です。

## (6) 使用者確認

ネットワーク経由で現在起動中(ライセンス数を消費している)のプログラムを確認するには、[ライセンスマニタリング]に切り替えます。

使用済ライセンス数は[使用中]列に表現され、残使用可能ライセンス数は[使用可能]列に表現されます。

例では上段がプログラム起動前の状態で、下段がプログラム起動後の状態です。

## (7) ライセンス認証済み PC 確認

通常本設定は必要ありません。クライアントPC(非ライセンス認証PC)からネットワーク経由でライセンス認証済みPCを特定するには、[設定]-[基本]-[サーバー検索リスト]をクリックします。右記画面表示後、[+]ボタンをクリックします。

プロダクトコード	名前	ライセンスマッタ	ライセンス数	使用中	利用可能
6004	-	0x2	1	0	1

プロダクトコード	名前	ライセンスマッタ	ライセンスの数	使用中	利用可能
6004	-	0x2	1	1	0

The screenshot shows the 'CodeMeter WebAdmin' interface with the 'License Monitoring' tab selected. The 'Server Search List' button is highlighted with a red circle.

The screenshot shows the 'Server Search List' page. A red circle highlights the '+' button to add a new server.

The screenshot shows the 'Server Search List' page after adding a new server. A red circle highlights the 'Delete' icon next to the server entry.

[+]ボタンクリック後に入力領域が表示される為、参照するサーバー名(コードメータサーバ機の名前)又はIPアドレスを入力します。その後、[追加]をクリックします。

入力した名称がサーバー検索リストへ追加されます。不要な[自動サーバー検索(255.255.255.255)]等は右横のゴミ箱ボタンをクリックして削除します。内容確定後、[適用]をクリックします。



The screenshot shows the 'Server Search List' page with the newly added server entry. A red circle highlights the 'Apply' button at the bottom.

## 7. マニュアルについて

### 7.1 技術解説と操作方法

技術解説と操作方法に関するマニュアルをご覧になるには、メニューバーに登録されているヘルプをクリックすることにより表示される、プルダウンメニューの中の「マニュアル(M)」をクリックしてください。

※ なお、Adobe Reader など PDF 文書を閲覧するためのソフトウェアが必要となります。導入ガイドの最新版に関してはマイページよりダウンロードが可能です。



※ プログラムによってはマニュアルが含まれていない場合があります。その場合はマイページにて公開しております。

## 8. 有期ライセンス

### 8.1 有期ライセンスについて


レンタル等の使用期限の有るライセンスとなります。

### 8.2 総合メニュー ランチャー上の表記

(1) [有期ライセンス製品] クリックで表示されます。



(2) ライセンス認証を行っていない場合はサブスクリプション期限のみとなります。



(3) ライセンス認証を行っている場合は有効期限が表示されます。

レンタル更新後、有効期限とサブスクリプション期限が異なる場合は [ライセンス認証] をクリックしてください。



## 9. パソコンの買い替え、廃棄時のご注意

パソコンの買い替え、廃棄に伴い認証済みのパソコンを処分される場合には予め認証解除を行っていただく必要があります。




認証の解除は認証を取ったパソコンのみで可能となります。他のパソコンや弊社で認証を解除することはできません。

### 9.1 認証済み製品の解除

(1) 総合メニュー ランチャーを起動します。




(2) [まとめて解除] をクリックします。



(3) [全選択] をクリックします。

※この画面で対象製品が表示されていない場合は「認証済み製品が無い」ということになりますので、このパソコンはそのまま処分可能です。

(4) [解除]をクリックします。



(5)解除が終了すると、結果が表示されます。

全ての結果が「正常に解除されました。」でこのパソコンはそのまま処分可能です。「閉じる」をクリックします。


※「正常に解除されました。」以外の結果が表示される場合はサポートセンター迄ご連絡ください。




## 9.2 パソコンの引っ越しソフト 利用時のご注意

パソコンの引っ越しソフトをご利用の場合は、旧パソコンにて予め CodeMeter ランタイムキットをアンインストールの上、引っ越しを行ってください。  
そのまま引っ越しを行うと、新しいパソコンで認証時にエラーになります。

- (1) [スタート]-[設定]をクリックします。  
(Windows10 の場合で説明します)



- (2) [アプリ]をクリックします。



- (3) [アプリと機能]の一覧より Code Meter RuntimeKit を選択して [アンインストール] をクリックします。



# 導入ガイド (Web ライセンス認証版)

2021年 2月1日 初版発行

2021年 4月1日 第2版発行

2021年 8月1日 第3版発行

2021年10月1日 第4版発行

2021年1月11日 第5版発行

2023年1月10日 第6版発行

2023年5月10日 第7版発行

2023年7月10日 第8版発行

2024年9月13日 第9版発行

2025年5月20日 第10版発行



## ■本社

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号パシフィックマークス肥後橋9F

TEL 06-6441-3551 FAX 06-6441-3552

## ■サポートセンター

〈受付時間〉 平日9:00～12:00 13:00～17:30

## 付録：メニュー・ランチャーの機能

### (1) マイページ表示

クリックしていただく事によりご使用の既定ブラウザーを介してマイページを表示します。




### (2) 各種設定

クリックしていただく事により設定メニューを表示します。



### (3) Q&A(よくあるご質問)



### (4) フォルダの設定

クリックしていただく事によりフォルダの設定を表示します。




ダウンロード時の一時フォルダを指定します。通常は既定値で使用します。




### (5) ライセンス設定

クリックしていただく事によりライセンス設定を表示します。



ライセンス設定の扱いを指定します。


チェックする事により複数ライセンスをお持ちの場合、認証済み製品のライセンス認証が可能になります。既定値はチェック無です。



## (6) サーバー設定

WEBアドミンのサーバー設定ページを開きます。

「2.3.7 ネットワークサーバーの実行」(2)と同様の機能です。



## (7) ログアウト

現在のログイン状態を解除します。通常は使用しません。

所有ライセンスが正しく表示されない場合や、複数のユーザーIDが有る場合は、  
ログアウト / 再ログインで切り替えます。



[ログアウト]をクリックすると、ログイン画面に切り替わります。



## (8) バージョン情報

メニュー・ランチャーのバージョン情報を表示します。



## (9) 利用可能な製品

クリックしていただく事でお持ちの Web 認証版のライセンスを表示します。

The screenshot shows the SOGO SYSTEM software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for menu, user profile, and settings. Below the navigation bar, a banner displays a schedule for a 'Design Foundation Seminar' (WEBセミナー) from April to June 2023. The main content area is titled 'Available Products' (利用可能な製品), which is highlighted with a red circle. Other tabs include 'Installable Products' (インストール済み製品), 'License Status Confirmation' (ライセンス状態確認), 'Aggregate Verification' (まとめて認証), and 'Aggregate Release' (まとめて解除). Below the tabs, there is a search bar and a link to 'Latest Information Update'. The product list includes four items: 'Earth Retaining Wall Design Version 12' (土留め工の設計 Ver.12), 'Simple Earth Retaining Wall Design Version 4' (たて込み簡易土留めの設計 Ver.4), 'Ground Anchorage Design Version 4' (グラウンドアンカーの設計 Ver.4), and 'Self-standing Sheet Pile (Bank Protection/Waterway) Design Version 3' (自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3). Each item has a 'Function Upgrade History' (機能アップ履歴), '修正履歴' (Correction History), 'Q&A' (FAQ), and 'Manual' (マニュアル) link.


## (10) インストール済み製品

クリックしていただく事により Web 認証版のインストール済みプログラムを表示します。

This screenshot is identical to the one above, but the 'Installable Products' tab (インストール済み製品) is highlighted with a red circle. The rest of the interface, including the banner, product list, and footer links, remains the same.

## (11) ライセンス状態確認

クリックしていただく事により別ウィンドウで [ライセンス状態確認] を表示します。  
ご使用環境により表示に時間をおこします。




項目名	内容
表示 - ライセンスサーバー	[ライセンスサーバー] を表示します。 ご使用環境により表示に時間を要します。
表示 - CmContainer	[CmContainer] を表示します。 ご使用環境により表示に時間を要します。
製品名	認証されている製品名です。
サーバー	認証されているパソコンの IP アドレスです。
CmContainer	認証されているパソコンのシリアルです。 [スタート]-[CodeMeter]-[CodeMeter Control Center] の [CodeMeter Control Center] でご確認いただけます。
ライセンス情報	マイページの [チケット情報] でご確認いただけます。
有効期限	有期ライセンスの場合のみ期限を表示します。 通常ライセンスの場合は「-」で表現します。
ライセンス数	利用可能なライセンス数です。通常は 1 です。
認証中	該当のパソコンで認証されている場合は 1 です。 但し対象製品が起動されている場合は 0 です。
起動中	LAN 上のパソコンで起動している場合は 1 です。
ユーザー	対象製品を起動しているユーザー名を表示します。
リモートサーバーを含む	初期値はチェックが付いています。チェックを外すとメニューランチャーを起動しているパソコンのみ対象となります。
CSV ファイル作成	通常は不使用です。弊社サポート担当より案内時に作成してください。
ライセンス使用状況更新	表内容の更新を行います。

ライセンスサーバー		
サーバー	IPアドレス	バージョン
- local -	localhost	7.21.4611.501
VS6-551.local	192.168.0.204	7.20.4402.501
SV591.local	192.168.0.205	7.21.4611.501
TA-567.local	192.168.0.25	7.21.4611.501
SG-351.local	192.168.0.39	7.10.4196.501
HJ-647.local	192.168.0.43	7.21.4611.501
HM-569.local	192.168.0.9	7.21.4611.501

**OK**

項目名	内容
サーバー	認証しているパソコンの名称です。
IP	認証しているパソコンの IP アドレスです。
バージョン	認証しているパソコンの Code Meter ランタイムキットのバージョンです。



項目名	内容
CmContainer	カッコ内の番号は認証しているパソコンの CmActLicense シリアルです。 6000724 は弊社のファームコードです。
サーバー	認証しているパソコンの IP アドレスです。 localhost はメニュー・ランチャー表示パソコン自身です。
バージョン	CmActLicense のバージョンです。

## (12) まとめて更新

クリックしていただくことで複数製品の一括認証処理が可能です。



未認証製品の一覧を表示します。

※レンタル分の有期ライセンスは別途個別での認証となります。

1)[「認証済み製品のライセンス認証を可能にする」を変更]

前記(5) ライセンス設定と同じです。

2)[全選択]


ボタンクリックすると下記製品一覧の全製品にチェックマークを付けます。

### 3)[ 全選択解除 ] ボタン


クリックすると下記製品一覧のチェックマークを全て外します。

### 4)[ 認証 ] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークが付いている製品のライセンス認証を開始します。



[ 中止する ] ボタンクリックすると途中で処理を中断しますが、進行状況により  
中断せずに完了する場合があります。



[ 閉じる ] ボタンクリックすると元の一覧画面に戻ります。

正常に認証された製品は一覧から消えます。

### 5)[ 閉じる ] ボタン

クリックすると本ウィンドウを閉じます。

## (13) まとめて解除

クリックしていただくことで複数製品の一括認証解除処理が可能です。



認証済み製品の一覧を表示します。

### 1)[全選択] ボタン


クリックすると下記製品一覧の全製品にチェックマークを付けます。

### 2)[全選択解除] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークを全て外します。

### 3)[ 解除 ] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークが付いている製品のライセンス解除を開始します。



[ 中止する ] ボタンクリックすると途中で処理を中断しますが、進行状況により  
中断せずに完了する場合があります。

まとめて解除結果			
解除結果			結果
製品区分	ECCUBEID	製品名	
エクシード	EC-7718-1-1	【新規購入】RC脚脚の設計 Ver.7	正常に解除されました。
エクシード	EC-7722-1-1	【新規購入】逆T式橋台の設計 Ver.6	正常に解除されました。
エクシード	EC-7720-1-1	【新規購入】重力式橋台の設計 Ver.8	正常に解除されました。
エクシード	EC-7716-1-1	【新規購入】埋設脚脚の補強設計 Ver.4	正常に解除されました。

[ 閉じる ] ボタンクリックすると元の一覧画面に戻ります。


正常に解除された製品は一覧から消えます。

### 4)[ 閉じる ] ボタン

クリックすると本ウィンドウを閉じます。

## (14) 機能ボタン

Apps ページのみ最下行に表示され、選択行の状態により変化します。



### 1) [ 開く ] ボタン

選択行がインストール済みのプログラムの場合のみ有効になります。

クリックすると、プログラムを起動します。

### 2) [ ライセンス認証 ] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC で認証されていない場合のみ有効になります。

クリックすると、ライセンス認証を開始します。

### 3) [ ライセンス解除 ] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC で認証されている場合のみ有効になります。

クリックすると、ライセンス認証解除を開始します。

### 4) [ インストール ] ボタン

選択行のプログラムがインストールされていない場合に有効になります。

クリックすると、インストールプログラムのダウンロードが開始され、

ダウンロード完了後に自動でインストールが開始されます。



インストーラのダウンロード中です。しばらくお待ちください。

### 5) [ アンインストール ] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC でインストールされている場合に有効になります。

クリックすると、アンインストールが開始されます。

## (15) 広告

クリックしていただく事によりご使用の既定ブラウザーを介して広告ページを表示します。



## (16) 広告を表示しない

クリックしていただく事により広告部分を閉じます。

The screenshot shows the Sogo System software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'メニュー' (Menu), 'ランチャー' (Launcher), and 'SOGO SYSTEM' logo. On the right side of the header are user profile and settings icons.

The main content area displays a 'WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）' (WEB Seminar [Design Foundation Seminar] - Foundation Wall Design Seminar (Recorded Video Distribution)). It lists five seminar sessions:

- 第1回：2023年4月21日（金）13:30～14:45 拠壁設計における荷重の作用と安定計算の基本的な考え方の解説
- 第2回：2023年5月12日（金）13:30～14:45 拠壁設計における土圧計算方法、地下水・上載荷重の作用の解説
- 第3回：2023年5月26日（金）13:30～15:15 拠壁設計における部材計算の基本的な考え方と許容応力度設計法の解説
- 第4回：2023年6月 9日（金）13:30～15:00 拠壁設計における部材計算－限界状態設計法の解説
- 第5回：2023年6月23日（金）13:30～15:00 もたれ式擁壁・ブロック積みの安定計算の解説

To the right of the seminar list is a cartoon character icon. Below the seminar list are three buttons: '利用可能な製品' (Available Products), 'インストール済み製品' (Installed Products), and 'ライセンス状態確認' (License Status Confirmation). To the right of these buttons is a red circle with a white arrow pointing to the right, labeled '広告を表示しない' (Do not display advertisement).

The bottom of the screen shows a list of software products with their versions and update history. Buttons at the bottom include '閉く' (Close), 'ライセンス認証' (License Authentication), 'ライセンス解除' (License Release), 'インストール' (Install), and 'アンインストール' (Uninstall). A large downward arrow is positioned below the second screenshot.

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but the 'Advertisement' section has been closed. The '広告を表示しない' button is now labeled '広告を表示する' (Display advertisement).

The rest of the interface remains the same, including the menu bar, user icons, and product list at the bottom.

## (17) 広告を表示する

広告部分が表示されていない時のみ表示されます。

クリックしていただく事により広告部分を表示します。

