

USER'S MANUAL

土木積算システム SUPER ESCON Plus
測量設計等委託業務積算システム SUPER ESCON

導入ガイド (Webライセンス認証版)



注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
 - (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
 - (3)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
 - (4)運用した結果の影響については(3)にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- その他、記載会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
Windows11、10はMicrosoft Corporationの登録商標です。
その他、記載会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

CONTENTS

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 本書の読み方 | 4 |
| 1. お使いになる前に | 5 |
| 1.1 製品の内容 | 5 |
| 1.2 使用上の注意 | 5 |
| 1.3 お困りになった時は | 6 |
| 2. プログラムのインストール方法 | 7 |
| 2.1 必要環境 | 7 |
| 2.2 ご使用環境の確認 | 8 |
| 2.2.1 スタンドアロン方式 | 8 |
| 2.2.2 フローティングライセンス方式 | 9 |
| 2.3 インストール | 10 |
| 2.3.1 製品のダウンロード | 10 |
| 2.3.2 スタンドアロン方式のインストール手順 | 12 |
| 2.3.3 フローティングライセンス方式のインストール手順 | 23 |
| 3. 製品起動時のメッセージについて | 44 |
| 3.1 単価確認メッセージ | 44 |
| 3.2 自動アップデートメッセージ | 45 |
| 3.3 基準データ確認メッセージ | 47 |
| 4. ライセンスの認証と解除について | 48 |
| 4.1 ライセンスの認証 | 48 |
| 4.2 ライセンスの解除 | 50 |
| 5. プログラムのアンインストールについて | 52 |
| 6. 認証済みライセンスの管理について | 56 |
| 6.1 マイページ上の表記 | 56 |
| 6.2 総合メニューランチャー上の表記 | 57 |
| 6.3 認証済み PC の確認 | 57 |
| 6.4 Web アドミンについて | 60 |
| 7. マニュアルについて | 63 |
| 7.1 操作方法 | 63 |
| 8. パソコンの買い替え、廃棄時のご注意 | 64 |
| 8.1 認証済み製品の解除 | 64 |
| 8.2 パソコンの引っ越しソフト利用時のご注意 | 66 |

▶ 本書の読み方

本書では、お買い上げ頂きましたプログラムのご使用上の注意点、インストール方法などについて解説しています。

画像・名称等は、土木積算システム SUPER ESCON Plus でご説明しています。
測量設計等委託業務積算システム SUPER ESCON をインストールされる場合は、読み替えてご利用ください。



読み替え

1. お使いになる前に

ご購入いただきました製品のご利用上の注意点、操作の上でお困りになった時の対処方法について解説しています。

2. プログラムのインストール方法

お手元のパソコンにプログラムをインストールし、ご使用できる状態になるまでの方法について解説しています。

3. 製品起動時のメッセージについて

製品起動時に表示されるメッセージの内容と対処方法について解説しています。

4. ライセンスの認証と解除について

総合メニューランチャーを使用してライセンスの認証および解除を行う方法について解説しています。

5. プログラムのアンインストールについて

プログラムをアンインストールする方法について解説しています。

6. 認証済みライセンスの管理について

認証済み製品のマイページの表記の確認方法や、認証済みパソコンの確認方法について解説しています。

7. マニュアルについて

製品の技術解説と操作方法に関するマニュアルの確認方法について解説しています。

8. パソコンの買い替え、廃棄時のご注意

パソコンの買い替えや廃棄時のライセンスの移行方法について解説しています。

1. お使いになる前に

1.1 製品の内容

製品をご使用になるにはライセンスの認証を行う必要があります。認証方法は WEB ライセンス認証方式となっており、インターネットへの接続が必須となります。

1 製品 1 ライセンスの導入でチケット^{*}を 2 枚付与いたします。

^{*}チケット数は導入いただいた製品を同時に起動できる台数となります。

お持ちのライセンスについてはマイページよりご確認ください。

1.2 使用上の注意

(1) プログラム及びマニュアルの複製は禁止されています。

プログラム及びマニュアルの一部または全部を無断で複製することは禁じられています。

(2) 本製品は日本語版 Windows 専用プログラムです。

弊社製品は Windows11/10 が動作するハードウェアでご利用いただけます。

64 ビット版 Windows では wow64 上で動作します。

(3) 操作中にパソコンの電源を切らないで下さい。

操作中に電源コンセントを外したり、電源スイッチを切ったりしないで下さい。プログラムが停止するばかりでなく、場合によってはパソコンに登録されているプログラムやデータが使用できなくなることがあります。

(4) パソコンや周辺機器の設定につきましては弊社のサポート対象外となります。

パソコンやプリンター、プロッタ等を含む周辺機器の設定、操作につきましては各メーカーにお問合せ下さい。

(5) パソコンの日付設定をご確認ください。

WEB ライセンス認証版ではパソコンの日付が正しくない場合にライセンス認証が正常に行えない場合があります。パソコンの日付が予め正しい日付であることをご確認ください。

(6) パソコンの処分について

WEB ライセンス認証版ではライセンス認証を行ったパソコンを処分される場合には予めライセンスの解除を行った上で処分を行ってください。ライセンス認証済みのままで処分をされますと、他のパソコンでの認証ができなくなります。

1.3 お困りになった時は

弊社では、お求め頂きました製品をお客様に安心してお使い頂けますよう、製品の操作方法等に関するご質問をサポートセンターにて承っております。

サポートセンター

〈受付時間〉 平日 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:30

専用フリーダイヤル：マイページでご確認ください

マイページ> ESCON ライセンス>サブスクリプション契約状況

Web お問い合わせ：マイページ> ユーザサポート

※サブスクリプションサービスを契約中の製品に限らせていただきます。

ご回答に先立ちまして、次の事項の確認をさせていただきますので、ご了承願います。

(1) ユーザー ID ・ お使いの製品のバージョン情報

バージョン情報は各プログラムのメニューバーの
【ヘルプ (H) / バージョン情報 (A)】でご確認頂けます。

(2) エラーメッセージが表示される場合、エラーメッセージの内容

(3) お問い合わせの内容によりましては、入出力データの提示を お願いすることがあります。

弊社ホームページでも「よくあるご質問(Q&A)」(<https://www.sogonet.co.jp/faq>)を
公開させていただいております。

2. プログラムのインストール方法

2.1 必要環境

弊社製品は、以下の環境で作動いたします。

① OS :

Windows 10 Pro (32 ビット、64 ビット)

Windows 11 Pro

64 ビット版 Windows では wow64 上で動作します。

② プロセッサー :

使用 Windows 推奨プロセッサー

③ ディスプレイ :

解像度 1024 × 768 以上

④ メモリー容量 :

使用 Windows 推奨容量以上

⑤ ストレージ :

空き容量 1GB 以上 (プログラム、初期 DB 必要容量)

⑥ プリンター :

Windows プリンタードライバーが使用可能なもの

⑦ Adobe Acrobat 又は Adobe Reader :

マニュアルをご覧になる時に必要となります。

⑧ Microsoft Excel 2016 以上 :

設計書の出力時に必要となります。

※ Excel はデスクトップアプリ版でご利用いただけます。ストアアプリ版には未対応となりますのでご注意ください。

製品によっては上記条件と異なる場合があります。OS については提供メーカーのサポート状況により外れる場合があります。詳細については、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。上記条件を満たす全ての環境での動作を保証するものではありませんので予めご了承願います。

2.2 ご使用環境の確認

製品をご使用いただくにはライセンスの認証を行っていただく必要があります。認証方法はWEBライセンスの認証方式となっておりインターネットへの接続が必須となります。製品のご利用方法として、スタンドアロン方式またはフローティングライセンス方式でご利用いただくことが可能です。

2.2.1 スタンドアロン方式


ライセンス認証を行なったパソコンでのみ本製品をご使用になる事ができます。

ライセンス解除 / 認証を行う事により別のパソコンでもご利用いただけます。

認証・解除はそのパソコンのみで行うことが可能です。

1 製品 1 ライセンスの導入でチケット[※]を 2 枚付与いたします。

※チケット数は導入いただいた製品を同時に起動できる台数となります。



3 台同時に認証を取ることはできません。


(例) 1 製品 1 ライセンス購入の場合

- 同時に認証が取れるのは 2 台まで
- PC1 & PC2 で認証済みの場合、PC3 で認証はできません。
- PC1 または PC2 で認証を解除すれば PC3 で認証が可能となります。

2.2.2 フローティングライセンス方式 **推奨**

コードメーターサーバー上でライセンスを一括管理し、ライセンス認証を行なったパソコン及び、製品がインストールされている複数のパソコンよりご使用が可能となります。

※ 本マニュアルでは、ライセンス認証を行うパソコンを『コードメーターサーバー』として解説しております。



コードメーターサーバーで認証しているチケット数分、同時に起動ができます。

(例) 1 製品 1 ライセンス購入の場合

- 同時に起動出来るのは 2 台まで
- 製品を利用するクライアント PC すべてに製品をインストールする必要があります。

2.3 インストール

本書では新しく弊社製品の導入を行う手順についてご説明します。

2.3.1 製品のダウンロード

製品はマイページにログインしダウンロードします。

①マイページにログイン

(1) 弊社ホームページを開く

弊社ホームページを開いて下さい。

(<https://www.sogonet.co.jp/>)



(2) ログインページへ

[ログイン]をクリックします。



(3) マイページを開く

ユーザ ID、パスワードを入力し、[規約に同意する] にチェックを付けて[ログイン]をクリックします。

※ユーザー登録をお済みの場合はユーザ ID、ユーザーメールアドレス・パスワードでログインしてください。

マイページのログイン ID/パスワードがご不明な場合は「※パスワードを忘れた方はこちらからパスワードの再発行を行ってください。」のこちらをクリックしてください。

ユーザー ID と登録メールアドレスを入力後に [送信] ボタンをクリックすると、パスワード再設定メールが届きます。

(4) ライセンスページへ
[ESCON ライセンス] をクリックします。

②製品のダウンロード


(1) インストール対象ファイルへ

ライセンスをお持ちの製品が並んでいます。対象製品の [製品ダウンロード] をクリックしてダウンロードします。

▶ スタンドアロン方式でのご利用方法は P.12 へ進んでください。

▶ フローティングライセンス方式でのご利用方法は P.23 へ進んでください。


2.3.2 スタンドアロン方式のインストール手順



① 製品のインストール

2.3.1 でダウンロードした製品のインストールを実行します。(ダウンロード方法は P.10 へ)

インストール途中でエラーメッセージを表示しインストールが正しく行われない場合や対象のプログラムがインストールされない場合はダウンロードファイルを右クリックメニューから [管理者として実行 (A)] で実行してください。



① -1 コードメーターランタイムキットのインストール

製品のインストールを開始すると、インストールが始まります。既にインストール済みの場合は表示されません。

CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick) を接続している場合、予め外してください。


(1) セットアップ画面

[次へ (N)] をクリックします。




(2) ライセンス契約書

[使用許諾契約書に同意します (A)] にチェックを付けて、[次へ (N)] をクリックします。




(3) ユーザー情報

[ユーザー名]、[組織名]を入力後、既定の[このコンピューターのすべてのユーザーを対象にインストール (M)] にチェックを付けて [次へ (N)] をクリックします。




(4) 機能の選択

[次へ (N)] をクリックします。




(5) インストール前内容確認

[インストール (I)] をクリックします。



(6) インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。処理が終了するまでしばらくお待ちください。



(7) セットアップ完了

セットアップの完了です。[完了(F)] をクリックします。



① -2 総合メニューランチャーのインストール

既にインストール済みの場合は表示されません。


(1) ようこそ

[次へ (N)>] をクリックします。




(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[はい (Y)] をクリックします。




(3) インストール先選択

[次へ (N)>] をクリックします。



(4) ファイルコピーの開始

[次へ (N)>] をクリックします。



(5) 完了

[完了]をクリックします。製品のインストール画面に移行するまでお待ちください。




① -3 製品本体のインストール

ライセンス認証を行なう際にはインターネットへの接続が必須となります。


(1) ようこそ

[次へ (N)>] をクリックします。



(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[次へ (N)>] をクリックします。



(3) ライセンス認証

既定値は[する]ですが、[しない]を選択して [次へ (N)>] をクリックします。




(4) インストール先選択

[次へ (N)>] をクリックします。




(5) インストールの開始

[インストール]をクリックします。



(6) 完了

[完了]をクリックします。




③ 製品の認証

プログラムを起動するにはライセンスの認証を行う必要があります。

(1) 右下の[^]（隠れているインジケータを表示します）をクリックします。



(2) [総合メニューランチャー] アイコンをマウスの右クリックします。




(3) 右クリックメニューより[開く]をクリックします。



(4) 総合メニューランチャーが起動します。




(5) [利用可能な製品] をクリックします。




(6) 対象のシリーズを選択します。



(7) 対象のプログラムを選択し[ライセンス認証]をクリックします。



[ライセンス認証中です]が表示されます。




(8) ライセンスの認証が完了すると対象プログラムに(ライセンス認証済み)と表示されます。



④ 製品の起動

(1) デスクトップ上に作成されるアイコンをダブルクリックします。




または、総合メニューランチャーを起動し、対象ライセンスを選択、[開く]をクリックして製品を起動します。




初回製品起動時にはメッセージが表示されます。
P.44 をご確認ください。

2.3.3 フローティングライセンス方式のインストール手順



製品をインストールすると自動的に
①コードメーターランタイムキット
②総合メニューランチャー
③製品本体
の順でインストールを行います。




製品をインストールすると自動的に
①コードメーターランタイムキット
②総合メニューランチャー
③製品本体
の順でインストールを行います。

(1) コードメーターサーバーの設定

① 製品のインストール

2.3.1 でダウンロードした製品のインストールを実行します。(ダウンロード方法は P.10 へ)

インストール途中でエラーメッセージを表示しインストールが正しく行われない場合や対象のプログラムがインストールされない場合はダウンロードファイルを右クリックメニューから [管理者として実行 (A)] で実行してください。



① -1 コードメーターランタイムキットのインストール

製品のインストールを開始すると、インストールが始まります。既にインストール済みの場合は表示されません。

※既にインストール済みの場合、サーバー設定をやり直す必要がありますので、一度コードメーターランタイムキットをアンインストールして下さい。

CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick) を接続している場合、予め外してください。


(1) セットアップ画面

[次へ (N)] をクリックして下さい。




(2) ライセンス契約書

[使用許諾契約書に同意します (A)] にチェックを付けて、[次へ (N)] をクリックします。





(3) ユーザー情報

[ユーザー名]、[組織名] を入力後、既定の [このコンピューターすべてのユーザーを対象にインストール (M)] にチェックを付けて [次へ (N)] をクリックします。




(4) 機能の選択

[ネットワークサーバー] を [ローカルハードドライブにインストール] に変更し、[次へ (N)] をクリックします。




(5) インストール前内容確認

[インストール (I)] をクリックします。



(6) インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。処理が終了するまでしばらくお待ちください。



(7) セットアップ完了

セットアップの完了です。[完了 (F)] をクリックします。



①-2 総合メニューランチャーのインストール

既にインストール済みの場合は表示されません。


(1) ようこそ

[次へ (N)>] をクリックします。




(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[はい (Y)] をクリックします。



(3) インストール先選択

[次へ (N)>] をクリックします。



(4) ファイルコピーの開始

[次へ (N)>] をクリックします。



(5) 完了

[完了] ボタンをクリックします。製品のインストール画面に移行するまでお待ちください。



① -3 製品本体のインストール

ライセンス認証を行なう際にはインターネットへの接続が必須となります。

(1) ようこそ


[次へ (N)>] をクリックします。

コードメータサーバで製品を利用しない場合は、**[キャンセル]** をクリックしてインストールを中止してください。P.31 へ



(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[はい (Y)] をクリックします。



(3) ライセンス認証

既定値は[する]ですが、[しない]を選択して [次へ (N)>] をクリックします。




(4) インストール先選択

[次へ (N)>] をクリックします。




(5) インストールの開始

[インストール]をクリックします。



(6) 完了

[完了]をクリックします。




③ 製品の認証

プログラムを起動するにはライセンスの認証を行う必要があります。

(1) 右下の [^] (隠れているインジケータを表示します) をクリックします。



(2) [総合メニューランチャー] アイコンをマウスの右クリックします。




(3) 右クリックメニューより [開く] をクリックします。



(4) 総合メニューランチャーが起動します。




(5) [利用可能な製品] をクリックします。




(6) 対象のシリーズを選択します。



(7) 対象のプログラムを選択し[ライセンス認証]をクリックします。



[ライセンス認証中です]が表示されます。



(8) ライセンスの認証が完了すると対象プログラムに(ライセンス認証済み)と表示されます。



(9) 複数のライセンス認証を行う場合は以下の手順を行います。

右上の設定ボタンをクリックし、[ライセンス設定]を選択します。

認証済み製品のライセンス認証を可能にするにチェックを入れます。

対象のプログラムを再度選択し、「ライセンス認証」をクリックします。

ご利用になるライセンス数分ライセンス認証をクリックしてください。

※お持ちのライセンス数を越えての認証を取ることはできません。

認証を行ったライセンス数が表示されます。

④ 製品の起動

※コードメーカーサーバでも製品を利用する場合

(1) デスクトップ上に作成されるアイコンをダブルクリックします。

または、総合メニューランチャーを起動し、対象ライセンスを選択、[開く]をクリックして製品を起動します。

初回製品起動時にはメッセージが表示されます。P.44 をご確認ください。



コードメーターサーバーの設定

ライセンス認証が完了済みの状態で作業を進めてください。


ネットワークサーバーの実行

(1) [Control Center] を開く

[スタート] ボタン

— [CodeMeter]

— [CodeMeter Control Center] をクリックします。



(2) [Web アドミン] を開く

[WebAdmin] をクリックします。



(3) [サーバーアクセス] ページへ移動

[設定]

— [サーバー]

— [サーバーアクセス] をクリックします。



(4) サーバー実行

[ネットワークサーバー]の[可]にチェックを入れて、[適用]をクリックします。再表示後に[可]にチェックが入っていれば設定作業終了です。




(2) クライアント PC の設定

① 製品のインストール

2.3.1 でダウンロードした製品のインストールを実行します。(ダウンロード方法は P.10 へ)

インストール途中でエラーメッセージを表示しインストールが正しく行われない場合や対象のプログラムがインストールされない場合はダウンロードファイルを右クリックメニューから [管理者として実行 (A)] で実行してください。



① -1 コードメーターランタイムキットのインストール

製品のインストールを開始すると、インストールが始まります。既にインストール済みの場合は表示されません。


(1) セットアップ画面

[次へ (N)] をクリックします。




(2) ライセンス契約書

[使用許諾契約書に同意します (A)] にチェックを付けて、[次へ (N)] をクリックします。



(3) ユーザー情報



[ユーザー名]、[組織名]を入力後、既定の[このコンピューターのすべてのユーザーを対象にインストール (M)] にチェックを付けて [次へ (N)] をクリックします。



(4) 機能の選択


コードメータサーバで使用中のライセンス状況をクライアント PC から確認するには [リモート WebAdmin アクセス] を [ローカルハードドライブにインストール] に変更し、[次へ (N)] をクリックします。

※この設定は任意です。




(5) インストール前内容確認

[インストール (I)] をクリックします。



(6) インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。
処理が終了するまでしばらくお待ちください。



(7) セットアップ完了

セットアップの完了です。
[完了 (F)] をクリックします。



① -2 総合メニューランチャーのインストール

ツール

既にインストール済みの場合は表示されません。


(1) ようこそ

[次へ (N)>] をクリックします。




(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[はい (Y)] をクリックします。




(3) インストール先選択

[次へ (N)>] をクリックします。




(4) ファイルコピーの開始

[次へ (N)>] をクリックします。



(5) 完了

[完了] ボタンをクリックします。製品のインストール画面に移行するまでお待ちください。



① -3 製品本体のインストール


(1) ようこそ

[次へ (N)>] をクリックします。



(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[はい (Y)] をクリックします。



(3) ライセンス認証

既定値は[する]ですが、[しない]を選択して [次へ (N)>] をクリックします。



(4) インストール先選択

[次へ (N)>] をクリックします。




(5) インストールの開始

[インストール]をクリックします。



(6) 完了

[完了]をクリックします。



② 総合メニューランチャーの起動

子機として使用される PC でも、一度マイページにログインしてください。

(1) 右下の [^] (隠れているインジケータを表示します) をクリックします。

(2) [総合メニューランチャー] アイコンをマウスの右クリックをします。




(3) 右クリックメニューより [開く] をクリックします。

(4) ログイン画面が開きます。

ユーザ ID、パスワードを入力し、ログインをクリックします。

※使用者登録をお済みの場合はユーザ ID、使用者メールアドレス・パスワードでログインしてください。

ログイン画面ではなく、通常の画面が開いた場合は人の形のアイコンをクリックしてマイページへのログインをご確認ください。



③ 製品の起動

(1) デスクトップ上に作成されるアイコンをダブルクリックします。



または、総合メニューランチャーを起動し、対象ライセンスを選択、[開く]をクリックして製品を起動します。



初回製品起動時にはメッセージが表示されます。
P.44 をご確認ください。

3. 製品起動時のメッセージについて


3.1 単価確認メッセージ

(1) 起動時

単価に変更があった場合に表示されます。

[追加] ボタンをクリックするとインストール処理を進めます。

[スキップ] ボタンをクリックするとウィンドウを閉じてインストールは行いません。




(2) インストール確認

インストール確認メッセージです。

[OK] ボタンをクリックすると新しい単価が追加、又は更新されます。

[キャンセル] ボタンをクリックすると前画面に戻ります。



(3) インストール完了


インストールが完了すると、追加された新しい単価が [使用中] となり、画面上部に表示されます。

[スキップ] ボタンをクリックするとウィンドウを閉じます。




3.2 自動アップデートメッセージ

起動製品のバージョンよりも新しいバージョンの製品が公開されている場合に表示されます。




(1) 修正履歴

既定ブラウザを介して修正履歴ページを表示します。



(2) 機能アップ履歴

既定ブラウザを介して機能アップ履歴ページを表示します。



(3) 対象製品


対象製品名とバージョンの内訳です。

[はい] ボタンをクリックすると、新 Ver へのアップデートが始まります。


[いいえ] ボタンをクリックすると、対象の製品が現 Ver で起動します。



1) アップデート版プログラムダウンロード中
アップデート版プログラムダウンロード、実行待機の表示です。



2) アップデート版プログラム実行待
アップデート版プログラムのダウンロードが完了すると、実行許可のメッセージが表示される為、[はい] ボタンをクリックしてください。
[いいえ] ボタンをクリックすると、アップデートは行わずに現 Ver で起動します。



3) アップデート完了表示

アップデート版プログラムの実行完了のメッセージです。[OK] ボタンをクリックしてください。新 Ver で起動します。



3.3 基準データ確認メッセージ

所持ライセンス製品によって下記メッセージを表示する場合があります。

(1) 起動時

基準データがインストールされていない又は基準データの更新分が有る場合に表示します。



ライセンスをお持ちでないデータは「ライセンスが必要です」になります。


[インストール]をクリックすると、対象列のチェックの付いた基準データが順次インストールされます。

[スキップ]をクリックすると、本ウィンドウをそのまま閉じます。

(2) ダウンロード、インストール

対象データを順次ダウンロード、インストールします。

全てのデータのダウンロード、インストールが終了すると、自動で閉じます。



4. ライセンスの認証と解除について

ライセンスの認証および解除は総合メニューランチャーで行います。認証済みのライセンスを解除するには、認証を行ったパソコンでのみ解除が可能となります。


※別のパソコンでの解除および弊社で解除はできませんのでご注意ください。

4.1 ライセンスの認証


(1) 総合メニューランチャーを起動します。




(2) [利用可能な製品] をクリックします。




(3) 対象のシリーズを選択します。



(4) 対象のプログラムを選択し[ライセンス認証]をクリックします。



[ライセンス認証中]が表示されます。



(5) 対象プログラムに(ライセンス認証済み)と表示されると、ライセンスの認証は完了です。




4.2 ライセンスの解除

(1) 総合メニューランチャーを起動します。



(2) [利用可能な製品] をクリックします。




(3) 対象のシリーズを選択します。




(4) 対象のプログラムを選択し
[ライセンス解除]をクリックします。



[ライセンス解除中です]が表示されます。



(5) ライセンスの解除が完了すると対象プログラムの(ライセンス認証済み)の表示が消えます。



5. プログラムのアンインストールについて

アンインストール時にライセンス解除を行なう場合は、インターネットへの接続が必須となります。

(1) [スタート] ボタンをクリックします。



(2) [設定] をクリックします。



(3) [アプリ] をクリックします。




(4) [インストールされているアプリ] をクリックします。



(5) 対象のプログラムをアンインストール


対象のプログラムを選択し、[アンインストール] をクリックします。

※弊社プログラムは名称の先頭に「SOGO」が付いています。



(6) 確認メッセージ

[アンインストール] をクリックします。



(7) 対象プログラムの認証または解除


ライセンスの認証を行っているパソコンでアンインストールを行う場合は[ライセンスの認証または解除]を[する]を選択し[次へ(N)]をクリックします。

※ライセンスを解除しない状態で該当のパソコンを処分されますと、別のパソコンでライセンスの認証ができなくなりますので、ご注意ください。




(8) ライセンス解除中

前項[ライセンスの認証または解除]で[する]を選択時のみ表示します。解除が完了するまでお待ちください。




ライセンス認証を行っていないパソコンでライセンスの解除を行なうと右記メッセージが表示されます。ライセンス認証を行っていない場合はそのまま[OK]をクリックして進めてください。




(9) プログラムアンインストール確認

[はい(Y)]をクリックします。



(10) アンインストール完了

[完了]をクリックします。



(11) パソコンの再起動

[スタート]ボタン

— [電源]

— [再起動]をクリックします。



6. 認証済みライセンスの管理について

6.1 マイページ上の表記

マイページの [ESCON ライセンス] ページでは製品毎にチケットのライセンスの認証状態を表示しています。

(1) チケットボタン

1 製品 1 ライセンスにつき 2 つのチケットが表示されます。下記例では [チケット 1] は認証済みとなります。 [チケット 2] は未認証、又は解除済みとなります。

| | | | |
|--|----------|-------------------------|--------|
| 土木積算システム SUPER ESCON Plus 基本プログラム 2022 【通常ライセンス】 サブスクリプション契約中 契約終了日: 2023/03/31 No.10569-43111-74208 導入日: 2022/07/04 | 製品ダウンロード | チケット1確認【認証済】 チケット2確認 | サポート対象 |
|--|----------|-------------------------|--------|

(2) チケット詳細

[チケット] ボタンをクリックすると詳細を表示します。認証済み又は解除済みの場合は最後に認証 / 解除を行ったパソコンがホスト名:、CodeMeter のシリアルが CmBoxSerial として表現されます。非認証の場合は空白表示となります。

| チケット1【認証済】 | チケット2 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ホスト名: SG-321 | ホスト名: |
| 製品CD: 232 | 製品CD: 232 |
| バージョン: 2048 | バージョン: 2048 |
| フローティング数: 1 | フローティング数: 1 |
| ECCUBEID: EC-7760-1-1 | ECCUBEID: EC-7760-1-2 |
| CmBoxSerial: 130-3676450564 | CmBoxSerial: |
| AcivateDate: 2021-12-10 15:58:00 | AcivateDate: |
| AcivateTool: 1 | AcivateTool: |
| AcivationKbn: 1 | AcivationKbn: |
| CodeMeterInfo_CmBoxSerial: | CodeMeterInfo_CmBoxSerial: |
| CodeMeterInfo_ItemIdentification: | CodeMeterInfo_ItemIdentification: |
| CodeMeterInfo_LicenseTicketId: | CodeMeterInfo_LicenseTicketId: |
| CodeMeterInfo_statusKbn: | CodeMeterInfo_statusKbn: |
| CodeMeterInfo_ErrMsg: | CodeMeterInfo_ErrMsg: |
| 閉じる | 閉じる |

6.2 総合メニューランチャー上の表記

認証済みの場合は製品名の末尾に(ライセンス認証済み)が追記されます。認証されていない場合は何も表示されません。




6.3 認証済み PC の確認

(1) ホスト名の確認

1) [スタート] ボタンをクリックします。




2) [設定] をクリックします。



3) [システム] で右側部分を一番下迄スクロールします。



4) [バージョン情報] をクリックします。



5) [デバイス名] がチケット詳細のホスト名となります。




(2) CmBoxSerial の確認

1) [Control Center] を開く


[スタート] ボタン

– [CodeMeter]

– [CodeMeter Control Center] をクリックします。



2) [シリアル] がチケット詳細の CmBoxSerial となります。



6.4 Web アドミンについて

該当 PC で認証済みプログラムのライセンスの確認やネットワーク上でのライセンスの使用状況を確認する為に使用します。


Web アドミンの起動

(1) [Control Center] を開く

[スタート] ボタン

– [CodeMeter]

– [CodeMeter Control Center]
をクリックします。



(2) [Web アドミン] を開く

[WebAdmin] ボタンをクリックします。



(3) [Web アドミン] の表示

スタンドアロン又はコードメータサーバの場合はメニューの[ライセンスモニタリング]をクリックして(5)へお進みください。

クライアントPCの場合は左下の[両矢印]ボタンをクリックしてください。

(但しコードメータサーバ機でランタイムキットのインストール時に[リモート WebAdmin アクセス]を[ローカルハードドライブにインストール]の必要があります。)

文字が正しく表示されない場合、表示文字のエンコードを[日本語 (EUC)]へ切り替えてください。

右記画面表示後、[サーバーが見つかりました]の下に表示されているPCの名前を選択後、[適用]をクリックします。

「Localhost (127.0.0.1)」は操作パソコンの為無視してください。



「Localhost (127.0.0.1)」のみの場合はコードメータサーバが見当たらない状態です。

(4) 登録内容確認

[現在のサーバ]表記が変わりましたら、[ライセンスモニタリング]に切り替えます。

(5) 登録内容確認

現在該当パソコンでライセンス認証済みのプログラムの一覧が表示されます。



下記(6)以降はネットワーク経由でライセンスを参照している場合の設定です。

(6) 使用者確認

ネットワーク経由で現在起動中(ライセンス数を消費している)のプログラムを確認するには、[ライセンスモニタリング]に切り替えます。

使用済ライセンス数は[使用中]列に表現され、残使用可能ライセンス数は[使用可能]列に表現されます。

例では上段がプログラム起動前の状態で、下段がプログラム起動後の状態です。

| プログラム名 | ライセンス数 | 使用中 | 使用可能 |
|-----------------------------|--------|-----|------|
| 6000724 SOGO SYSTEM Co.Ltd. | 1 | 0 | 1 |
| 6000724 SOGO SYSTEM Co.Ltd. | 1 | 1 | 0 |

(7) ライセンス認証済み PC 確認

通常本設定は必要ありません。クライアント PC(非ライセンス認証 PC) からネットワーク経由でライセンス認証済み PC を特定するには、[設定]-[基本]-[サーバー検索リスト]をクリックします。右記画面表示後、[+] ボタンをクリックします。



[+] ボタンクリック後に入力領域が表示される為、参照するサーバー名(コードメータサーバ機の名前)又は IP アドレスを入力します。その後、[追加] をクリックします。



入力した名称がサーバー検索リストへ追加されます。不要な[自動サーバー検索(255.255.255.255)]等は右横のゴミ箱ボタンをクリックして削除します。内容確定後、[適用] をクリックします。





7. マニュアルについて

7.1 操作方法

操作方法に関するマニュアルをご覧になるには、メニューバーに登録されているヘルプをクリックすることにより表示される、プルダウンメニューの中の「マニュアル (M)」をクリックしてください。

※ なお、Adobe Reader など PDF 文書を閲覧するためのソフトウェアが必要となります。導入ガイドの最新版に関してはマイページよりダウンロードが可能です。



※ プログラムによってはマニュアルが含まれていない場合があります。その場合はマイページにて公開しております。

8. パソコンの買い替え、廃棄時のご注意

パソコンの買い替え、廃棄に伴い認証済みのパソコンを処分される場合には予め認証解除を行っていただく必要があります。



認証の解除は認証を取ったパソコンのみで可能となります。他のパソコンや弊社で認証を解除することはできません。

8.1 認証済み製品の解除


(1) 総合メニューランチャーを起動します。



(2) [まとめて解除] をクリックします。

(3) [全選択] をクリックします。

※この画面で対象製品が表示されていない場合は「認証済み製品が無い」ということとなりますので、このパソコンはそのまま処分可能です。



(4) [解除]をクリックします。



(5) 解除が終了すると、結果が表示されます。

全ての結果が「正常に解除されました。」でこのパソコンはそのまま処分可能です。「閉じる」をクリックします。


※「正常に解除されました。」以外の結果が表示される場合はサポートセンター迄ご連絡ください。




8.2 パソコンの引っ越しソフト 利用時のご注意

パソコンの引っ越しソフトをご利用の場合は、旧パソコンにて予め CodeMeter ランタイムキットをアンインストールの上、引っ越しを行ってください。そのまま引っ越しを行うと、新しいパソコンで認証時にエラーになります。


- (1) [スタート]-[設定]をクリックします。
(Windows10 の場合で説明します)



- (2) [アプリ]をクリックします。



- (3) [アプリと機能]の一覧より Code Meter RuntimeKitを選択して[アンインストール]をクリックします。



土木積算システム SUPER ESCON Plus 測量設計等委託業務積算システム SUPER ESCON 導入ガイド

(Web ライセンス認証版)

2022年 7月15日 初版発行

2023年 1月10日 第2版発行

2023年 5月10日 第3版発行

2023年 8月 1日 第4版発行

2024年 9月20日 第5版発行



■本社

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号パシフィックマークス肥後橋9F
TEL 06-6441-3551 FAX 06-6441-3552

■サポートセンター

〈受付時間〉 平日9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30

付録：メニューランチャーの機能

(1) マイページ表示

クリックしていただく事によりご使用の既定ブラウザを介してマイページを表示します。




(2) 各種設定

クリックしていただく事により設定メニューを表示します。



(3) Q&A(よくあるご質問)



(4) フォルダの設定

クリックしていただく事によりフォルダの設定を表示します。




ダウンロード時の一時フォルダを指定します。通常は既定値で使用します。




(5) ライセンス設定

クリックしていただく事によりライセンス設定を表示します。



ライセンス設定の扱いを指定します。


チェックする事により複数ライセンスをお持ちの場合、認証済み製品のライセンス認証が可能になります。既定値はチェック無です。



(6) サーバー設定

WEB アドミンのサーバー設定ページを開きます。


「2.3.7 ネットワークサーバーの実行」(2) と同様の機能です。




(7) ログアウト

現在のログイン状態を解除します。通常は使用しません。

所有ライセンスが正しく表示されない場合や、複数のユーザー ID が有る場合は、ログアウト / 再ログインで切り替えます。



[ログアウト] をクリックすると、ログイン画面に切り替わります。



(8) バージョン情報

メニューランチャーのバージョン情報を表示します。



(9) 利用可能な製品

クリックしていただく事でお持ちの Web 認証版のライセンスを表示します。

The screenshot shows the SOGO SYSTEM software launcher window. At the top, there is a header with the SOGO SYSTEM logo and a user profile icon. Below the header, there is a section for a 'WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）' with five sessions listed. Below the seminar information, there are five tabs: '利用可能な製品' (highlighted with a red circle), 'インストール済み製品', 'ライセンス状態確認', 'まとめて認証', and 'まとめて解除'. Below the tabs, there is a filter section with 'エクソード', 'プライム', 'エスコ', and '有期ライセンス製品' (checked), and a checkbox for 'ライセンス認証済み製品を表示'. Below the filter, there is a table of products:

| 製品名 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
|--|---------|------|-----|-------|
| 土留め工の設計 Ver.12 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| たて込み簡易土留め設計 Ver.4 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| グラウンドアンカーの設計 Ver.4 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| 自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |

At the bottom, there are buttons for '開く', 'ライセンス認証', 'ライセンス解除', 'インストール', and 'アンインストール'.


(10) インストール済み製品

クリックしていただく事により Web 認証版のインストール済みプログラムを表示します。

The screenshot shows the SOGO SYSTEM software launcher window, similar to the previous one, but with the 'インストール済み製品' tab selected and highlighted with a red circle. The rest of the interface, including the seminar information and the product table, is identical to the previous screenshot.

(11) ライセンス状態確認

クリックしていただく事により別ウィンドウで[ライセンス状態確認]を表示します。
 ご使用環境により表示に時間を要します。



| 項目名 | 内容 |
|------------------|--|
| 表示 - ライセンスサーバー | [ライセンスサーバー]を表示します。 ご使用環境により表示に時間を要します。 |
| 表示 - CmContainer | [CmContainer]を表示します。 ご使用環境により表示に時間を要します。 |
| 製品名 | 認証されている製品名です。 |
| サーバー | 認証されているパソコンのIPアドレスです。 |
| CmContainer | 認証されているパソコンのシリアルです。 [スタート]-[CodeMeter]-[CodeMeter Control Center]の [CodeMeter Control Center]でご確認いただけます。 |
| ライセンス情報 | マイページの[チケット情報]でご確認いただけます。 |
| 有効期限 | 有期ライセンスの場合のみ期限を表示します。 通常ライセンスの場合は「-」で表現します。 |
| ライセンス数 | 利用可能なライセンス数です。通常は1です。 |
| 認証中 | 該当のパソコンで認証されている場合は1です。 但し対象製品が起動されている場合は0です。 |
| 起動中 | LAN上のパソコンで起動している場合は1です。 |
| ユーザー | 対象製品を起動しているユーザー名を表示します。 |
| リモートサーバーを含む | 初期値はチェックが付いています。チェックを外すとメニューラン チャーを起動しているパソコンのみ対象となります。 |
| CSVファイル作成 | 通常は不使用です。弊社サポート担当より案内時に作成してください。 |
| ライセンス使用状況更新 | 表内容の更新を行います。 |

| サーバー | IPアドレス | バージョン |
|---------------|---------------|---------------|
| - local - | localhost | 7.21.4611.501 |
| VS6-551.local | 192.168.0.204 | 7.20.4402.501 |
| SV591.local | 192.168.0.205 | 7.21.4611.501 |
| TA-567.local | 192.168.0.25 | 7.21.4611.501 |
| SG-351.local | 192.168.0.39 | 7.10.4196.501 |
| HJ-647.local | 192.168.0.43 | 7.21.4611.501 |
| HM-569.local | 192.168.0.9 | 7.21.4611.501 |

OK

| 項目名 | 内容 |
|-------|--|
| サーバー | 認証しているパソコンの名称です。 |
| IP | 認証しているパソコンの IP アドレスです。 |
| バージョン | 認証しているパソコンの Code Meter ランタイムキットのバージョンです。 |

| CmContainer | サーバー | バージョン |
|--|---------------|-------|
| Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ... | localhost | 3.00 |
| Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ... | 192.168.0.204 | 3.00 |
| Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ... | 192.168.0.25 | 3.00 |
| Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ... | 192.168.0.39 | 3.00 |
| Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ... | 192.168.0.43 | 3.00 |
| Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ... | 192.168.0.9 | 3.00 |

OK

| 項目名 | 内容 |
|-------------|--|
| CmContainer | カッコ内の番号は認証しているパソコンの CmActLicense シリアルです。 6000724 は弊社のファームコードです。 |
| サーバー | 認証しているパソコンの IP アドレスです。 localhost はメニューランチャー表示パソコン自身です。 |
| バージョン | CmActLicense のバージョンです。 |

(12) まとめて更新

クリックしていただくことで複数製品の一括認証処理が可能です。

The screenshot shows the SOGO SYSTEM software interface. At the top, there is a header with the SOGO SYSTEM logo and a user profile icon. Below the header, there is a section for 'WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）' with a list of five seminars. Below this, there are several tabs: '利用可能な製品', 'インストール済み製品', 'ライセンス状態確認', 'まとめて認証', and 'まとめて解除'. The 'まとめて認証' tab is highlighted with a red circle. Below the tabs, there is a table of products with columns for 'エクシード', 'プライム', 'エスコン', '有期ライセンス製品', and 'ライセンス認証済み製品を表示'. The table lists several products, including '土留め工の設計 Ver.12', 'たて込み簡易土留めの設計 Ver.4', and 'グラウンドアンカーの設計 Ver.4'. At the bottom of the interface, there are buttons for '開く', 'ライセンス認証', 'ライセンス解除', 'インストール', and 'アンインストール'.

The screenshot shows the 'まとめて認証' (Batch Authentication) dialog box. It contains the following text:

まとめて認証
各製品ライセンスずつ認証されます。
ライセンスがあるだけ認証する場合は「認証済み製品のライセンス認証を可能にする」を有効にしてください。
[「認証済み製品のライセンス認証を可能にする」を変更](#)

まとめて認証は通常ライセンスのみ対応のため、有期ライセンスは個別に認証してください。

| 製品区分 | 製品名 |
|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | エクシード 土留め工の設計 Ver.12 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード たて込み簡易土留めの設計 Ver.4 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 斜面の安定計算 Ver.8 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 堤体の安定計算 Ver.7 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 圧密沈下の設計計算 Ver.2 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 弾塑性法による土留め工の設計 Ver.5 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード ウェルポイント・ディープウェル工法の設計 Ver.4 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 逆T式橋台の設計 Ver.6 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 重力式橋台の設計 Ver.6 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード RC橋脚の設計 Ver.7 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 既設橋脚の補強設計 Ver.4 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 落橋防止壁の設計 Ver.3 |
| <input type="checkbox"/> | エクシード 深礎杭の設計 Ver.9 |

未認証製品の一覧を表示します。

※レンタル分の有期ライセンスは別途個別での認証となります。

1)[「認証済み製品のライセンス認証を可能にする」を変更]

前記(5)ライセンス設定に同じです。

2)[全選択]


ボタンをクリックすると下記製品一覧の全製品にチェックマークを付けます。

3)[全選択解除] ボタン


クリックすると下記製品一覧のチェックマークを全て外します。

4)[認証] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークが付いている製品のライセンス認証を開始します。



[中止する] ボタンをクリックすると途中で処理を中断しますが、進行状況により中断せずに完了する場合があります。




[閉じる] ボタンをクリックすると元の一覧画面に戻ります。
正常に認証された製品は一覧から消えます。

5)[閉じる] ボタン

クリックすると本ウィンドウを閉じます。

(13) まとめて解除

クリックしていただくことで複数製品の一括認証解除処理が可能です。



認証済み製品の一覧を表示します。

1)[全選択] ボタン


クリックすると下記製品一覧の全製品にチェックマークを付けます。

2)[全選択解除] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークを全て外します。

3)[解除] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークが付いている製品のライセンス解除を開始します。



[中止する] ボタンをクリックすると途中で処理を中断しますが、進行状況により中断せずに完了する場合があります。

The dialog box is titled "まとめて解除結果" (Summary of License Cancellation Results). It contains a table with the following data:

| 製品区分 | ECCUBEID | 製品名 | 結果 |
|-------|-------------|-----------------------|-------------|
| エクシード | EC-7718-1-1 | 【新規購入】RC機脚の設計 Ver.7 | 正常に解除されました。 |
| エクシード | EC-7722-1-1 | 【新規購入】逆T式橋台の設計 Ver.6 | 正常に解除されました。 |
| エクシード | EC-7720-1-1 | 【新規購入】重力式橋台の設計 Ver.6 | 正常に解除されました。 |
| エクシード | EC-7716-1-1 | 【新規購入】既設機脚の分解設計 Ver.4 | 正常に解除されました。 |

At the bottom of the dialog box, there is a "閉じる" (Close) button.


[閉じる] ボタンをクリックすると元の一覧画面に戻ります。
正常に解除された製品は一覧から消えます。

4)[閉じる] ボタン

クリックすると本ウィンドウを閉じます。

(14) 機能ボタン

Apps ページのみ最下行に表示され、選択行の状態により変化します。



1) [開く] ボタン

選択行がインストール済みのプログラムの場合のみ有効になります。

クリックすると、プログラムを起動します。

2) [ライセンス認証] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC で認証されていない場合のみ有効になります。

クリックすると、ライセンス認証を開始します。

3) [ライセンス解除] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC で認証されている場合のみ有効になります。


クリックすると、ライセンス認証解除を開始します。

4) [インストール] ボタン

選択行のプログラムがインストールされていない場合に有効になります。

クリックすると、インストールプログラムのダウンロードが開始され、

ダウンロード完了後に自動でインストールが開始されます。



5) [アンインストール] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC でインストールされている場合に有効になります。

クリックすると、アンインストールが開始されます。

(15) 広告

クリックしていただく事によりご使用の既定ブラウザを介して広告ページを表示します。

The screenshot shows the SOGO SYSTEM software interface. At the top, there is a header with the SOGO SYSTEM logo and a user profile icon. Below the header, a red-bordered box highlights a webinar advertisement titled "WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）". The advertisement lists five sessions with their dates and topics. Below the advertisement, there are several navigation buttons: "利用可能な製品", "インストール済み製品", "ライセンス状態確認", "まとめて認証", "まとめて解除", and "広告を表示しない". Underneath these buttons, there are filters for "エクシード", "プライム", "エスコン", and "有期ライセンス製品", along with a checkbox for "ライセンス認証済み製品を表示" and a "最新の情報に更新" link. The main content area displays a list of software products with their icons, titles, and version numbers. Each product has a "機能アップ履歴" link and a "修正履歴" link. At the bottom, there are buttons for "開く", "ライセンス認証", "ライセンス解除", "インストール", and "アンインストール".

メニューランチャー

SOGO SYSTEM
株式会社総合システム

WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）

第1回：2023年4月21日（金）13:30～14:45 擁壁設計における荷重の作用と安定計算の基本的な考え方の解説

第2回：2023年5月12日（金）13:30～14:45 擁壁設計における土圧計算方法、地下水・上載荷重の作用の解説

第3回：2023年5月26日（金）13:30～15:15 擁壁設計における部材計算の基本的な考え方と許容応力度設計法の解説

第4回：2023年6月 9日（金）13:30～15:00 擁壁設計における部材計算－限界状態設計法の解説

第5回：2023年6月23日（金）13:30～15:00 もたれ式擁壁・ブロック積みの安定計算の解説

利用可能な製品 インストール済み製品 ライセンス状態確認 まとめて認証 まとめて解除 広告を表示しない


エクシード プライム エスコン 有期ライセンス製品 ライセンス認証済み製品を表示 最新の情報に更新

| | | | | | |
|--|---|---------|------|-----|-------|
| | 土留め工の設計 Ver.12 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | たて込み簡易土留めの設計 Ver.4 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | グラウンドアンカーの設計 Ver.4 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | 自立式矢板(講岸・水路)の設計 Ver.3 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |

開く ライセンス認証 ライセンス解除 インストール アンインストール

(16) 広告を表示しない

クリックしていただく事により広告部分を閉じます。



(17) 広告を表示する

広告部分が表示されていない時のみ表示されます。

クリックしていただく事により広告部分を表示します。

The screenshot shows the SOGO SYSTEM software interface. At the top, there is a navigation bar with the SOGO SYSTEM logo and several menu items: '利用可能な製品', 'インストール済み製品', 'ライセンス状態確認', 'まとめて認証', 'まとめて解除', and '広告を表示する'. The '広告を表示する' button is circled in red. Below the navigation bar, there is a section for product information with a list of products and their details. At the bottom, there is a row of buttons: '開く', 'ライセンス認証', 'ライセンス解除', 'インストール', and 'アンインストール'.

| エクシード | プライム | エスコン | 有期ライセンス製品 | <input type="checkbox"/> ライセンス認証済み製品を表示 | 最新の情報に更新 |
|-------|--|---------|-----------|---|----------|
| | 土留め工の設計 Ver.12 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | たて込み簡易土留めの設計 Ver.4 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | グラウンドアンカーの設計 Ver.4 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | 自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | 斜面の安定計算 Ver.8 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | ニューマーク法による円弧すべりの計算 Ver.4 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |
| | 堤体の安定計算 Ver.7 サブスクリプション期限: 2023/07/31 | 機能アップ履歴 | 修正履歴 | Q&A | マニュアル |