

USER'S MANUAL

導入ガイド(Webライセンス認証版)



- Windows11、10 は Microsoft Corporation の登録商標です。
その他、記載会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

CONTENTS

本書の読み方	1
1. お使いになる前に	2
1.1 製品の内容	2
1.2 使用上の注意	2
1.3 お困りになった時は	3
2. プログラムのインストール方法	4
2.1 必要環境	4
2.2 ご使用環境の確認	5
2.2.1 スタンドアロン環境	5
2.2.2 LAN 環境	5
2.2.3 インターネット接続環境	5
2.3 インストール	6
2.3.1 コードメーターランタイムキットのアンインストール	7
2.3.2 インストール準備	11
2.3.3 コードメーターランタイムキットのインストール	13
2.3.4 アクティベーションウィザードのインストール	16
2.3.5 製品のインストール	18
2.3.6 ネットワークサーバーについて	21
2.3.7 ネットワークサーバーの実行	21
3. 導入後のメンテナンス他	24
3.1 アンインストール方法	24
3.2 認証済みライセンスの管理について	29
3.2.1 マイページ上の表記	29
3.2.2 メニューランチャー上の表記	30
3.2.3 認証済み PC の確認	30
3.2.4 認証 / 解除の切替え	34
3.2.5 Web アドミンについて	37
3.2.6 Web アドミンの起動	37
3.3 メニューランチャー	40
3.3.1 メニューランチャーについて	40
3.3.2 メニューランチャーの起動	40
3.3.3 メニューランチャーの機能	42
3.4 有期ライセンス	58
3.4.1 有期ライセンスについて	58
3.4.2 メニューランチャー上の表記	58
3.5 起動時メッセージ	60
3.5.1 インストール確認メッセージ	60
3.5.2 自動アップデートメッセージ	63
3.6 マニュアルについて	67
3.6.1 技術解説と操作方法	67

▶ 本書の読み方

本書では、お買い上げ頂きましたプログラムのご使用上の注意点、インストール方法などについて解説しています。

1. お使いになる前に

ご購入頂きました製品のご使用上の注意点、操作の上でお困りになったときの対処方法について解説しています。

2. プログラムのインストール方法

お手元のパソコンにプログラムをインストールし、ご使用できる状態になるまでの方法について解説しています。

3. 導入後のメンテナンス他

アンインストール方法や製品共通ツールに関しての解説を行っております。

1. お使いになる前に

1.1 製品の内容

プログラム・サービスのご利用にはインターネット環境が必須となります。
お持ちのライセンスについてはマイページよりご確認ください。

1.2 使用上の注意

(1) プログラム及びマニュアルの複製は禁止されています。

プログラム及びマニュアルの一部または全部を無断で複製することは禁じられています。

(2) 本製品は日本語版 Windows 専用プログラムです。

弊社製品は Windows11/10 が動作するハードウェアでご利用いただけます。
64 ビット版 Windows では wow64 上で動作します。

(3) 操作中にパソコンの電源を切らないで下さい。

操作中に電源コンセントを外したり、電源スイッチを切ったりしないで下さい。プログラムが停止するばかりでなく、場合によってはパソコンに登録されているプログラムやデータが使用できなくなることがあります。

(4) パソコンや周辺機器の設定につきましては弊社のサポート対象外となります。

パソコンやプリンター、プロッタ等を含む周辺機器の設定、操作につきましては各メーカーにお問合せ下さい。

(5) パソコンの日付設定をご確認ください。

WEB ライセンス認証版ではパソコンの日付が正しくない場合にライセンス認証が正常に行えない場合があります。パソコンの日付が予め正しい日付であることをご確認ください。

(6) パソコンの処分について。

WEB ライセンス認証版ではライセンス認証を行ったパソコンを処分される場合には予めライセンスの解除を行った上で処分を行ってください。ライセンス認証済みのままで処分をされますと、他のパソコンでの認証ができなくなります。

(7) 機能制限について

サブスクリプション加入有無によってご使用のプログラムに制限が掛かる場合がありますのでご注意ください。

例) 出力時の Word/Excel 変換はサブスクリプション加入時のみ有効です。

※サブスクリプションの加入有無判定はインターネット回線を介して弊社サーバーとの通信により行います。

1.3 お困りになった時は

弊社では、お求め頂きました製品をお客様に安心してお使い頂けますよう、製品の操作方法等に関するご質問をサポートセンターにて承っております。

サポートセンター

〈受付時間〉 平日 9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:30

FAX 06-6535-5073

サブスクリプションご加入済みのお客様は、フリーダイヤルを
サブスクリプション契約状況でご覧ください。

マイページ - [WEB ライセンス] - [サブスクリプション契約状況]

ご回答に先立ちまして、次の事項の確認をさせていただきますので、ご了承願います。

(1) ユーザー ID ・ お使いの製品のバージョン情報

バージョン情報は各プログラムのメニューバーの
【ヘルプ (H) / バージョン情報 (A)】でご確認頂けます。

(2) エラーメッセージが表示される場合、エラーメッセージの内容

(3) お問い合わせの内容によりましては、入出力データの提示をお願いすることがあります。

弊社ホームページでも

「よくあるご質問 (FAQ)」 (<https://www.sogonet.co.jp/faq>) を
公開させていただいております。

2. プログラムのインストール方法

2.1 必要環境

弊社製品は、以下の環境で作動いたします。

① OS：

Windows 10 Pro（32 ビット、64 ビット）

Windows 11 Pro

64 ビット版 Windows では wow64 上で動作します。

② プロセッサー：

使用 Windows 推奨プロセッサー

③ ディスプレイ：

解像度 1024 × 768 以上

④ メモリー容量：

使用 Windows 推奨容量以上

⑤ ストレージ：

20MB（プログラム必要容量）

⑥ プリンター：

Windows プリンタードライバーが使用可能なもの

⑦ Adobe Acrobat 又は Adobe Reader：

マニュアルをご覧になる時に必要となります。

⑧ Microsoft Word 2016 以上：

出力ツールの変換機能をご使用になる場合に必要になります。

⑨ Microsoft Excel 2016 以上：

出力ツールの変換機能をご使用になる場合に必要になります。

⑩ DocuWorks 8 以上：

出力ツールの変換機能をご使用になる場合に必要になります。

※ Word、Excel はデスクトップアプリ版でご利用いただけます。ストアアプリ版には未対応となりますのでご注意ください。

製品によっては上記条件と異なる場合があります。OS については提供メーカーのサポート状況により外れる場合があります。詳細については、サポートセンターまでお問い合わせ下さい。上記条件を満たす全ての環境での動作を保証するものではありませんので予めご了承ください。

2.2 ご使用環境の確認


Web ライセンス認証では、スタンドアロン環境・LAN 環境のどちらでもご利用できます。

2.2.1 スタンドアロン環境

お客様のパソコン 1 台でライセンス認証を行ないます。

ライセンス認証を行なったパソコン (下図の場合、PC1) でのみ本製品をご使用になる事ができます。但し、ライセンス解除 / 認証を行う事により別のパソコンでもご利用いただけます。

※ライセンス認証の為、インターネットへの接続が必須となります。




2.2.2 LAN 環境

LAN 環境では、ライセンス認証を行なったパソコン (PC3) 及び、本製品がインストールされている複数のパソコン (PC2、PC4) よりご利用が可能となります。

※本マニュアルでは、ライセンス認証を行なったパソコンを『コードメーターサーバー』として解説しております。

※ PC3 のパソコンはライセンス認証の為、インターネットへの接続が必須となります。

※ PC3 のパソコン名が英数字以外 (漢字、カナ等) ではライセンスの認識が上手くいかない場合があります。



2.2.3 インターネット接続環境

Web ライセンス認証ではインターネット接続環境に有るパソコンが必須となります。

2.3 インストール

本書では新しく弊社製品の導入を行う手順についてご説明します。

製品のご使用に当たって、以下の順で作業が必要になります。

- ①コードメーターランタイムキットのアンインストール (2.3.1)
- ②インストール準備 (2.3.2)
- ③コードメーターランタイムキットのインストール (2.3.3)
- ④アクティベーションウィザードのインストール (2.3.4)
- ⑤製品のインストール (2.3.5)

	スタンドアロン環境 (PC1)	LAN 環境	
		ライセンス認証パソコン (コードメーターサーバー) (PC3)	ライセンス認証を行なわない パソコン (PC2、PC4)
①コードメーターランタイム キットのアンインストール	○	○	○
②インストール準備	○	○	○
③コードメーターランタイム キットのインストール 初回のみ	○	○	○
④アクティベーションウィ ザードのインストール 初回のみ	○	○	○
⑤製品のインストール	○	—	○

○:必要 —:不要

2.3.1 コードメーターランタイムキットのアンインストール

※ CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick・下図) をお持ちの場合




Web ライセンス認証の場合、CodeMeter 版と同じシステムを利用している為、CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick) を接続しているパソコンでインストールを行う場合、予め **CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick) を外した状態**でランタイムキットのアンインストールを行い、その後インストール作業を進めてください。

WEB ライセンス認証版プログラムをインストール済みでコードメーターランタイムキットが最新版の場合アンインストールの必要はありませんが、不明な場合は一度アンインストールを行ってください。

(1) [スタート] ボタンクリック



(2) [設定] クリック



(3) [アプリ] クリック



(4) [インストールされているアプリ] クリック




(5) [CodeMeter Runtime Kit vX.XX] 迄スクロール



(6) CodeMeter ランタイムキットをアンインストール

[CodeMeter Runtime Kit vX.XX] を選択し、[アンインストール] をクリック。

(注) X.XX の部分はインストール済みのバージョンにより異なります。



(7) 確認メッセージ

[アンインストール]をクリックします。



(8) パソコン再起動

[スタート] ボタン

– [電源]

– [再起動]をクリック。



2.3.2 インストール準備

弊社のホームページでは弊社製品及び弊社製品をご利用いただく為の各プログラムを公開しています。サブスクリプションサービスご加入のライセンスについて全て最新版が入手可能です。

(1) 弊社ホームページを開く

ご使用のブラウザ（Microsoft Edge 等）で弊社ホームページ（<https://www.sogonet.co.jp/>）を開いて下さい。



(2) ログインページへ

[ログインはこちら] をクリックします。



(3) マイページを開く

ユーザ ID、使用者メールアドレス、パスワードを入力、[規約に同意する] にチェックを付けて [ログイン] をクリックしてください。

マイページのログイン ID/ パスワードがご不明な場合は

※パスワードを忘れた方は[こちら](#)からパスワードの再発行を行ってください。

で[こちら](#)をクリックしてください。



ユーザー ID とメールアドレスを入力後に [送信] ボタンをクリックすると、パスワード再設定メールが届きます。



(4) Web ライセンスページへ

[WEB ライセンス] をクリックします。

ログイン直後は [WEB ライセンス] を表示する為、通常は不要です。




(5) インストール対象ファイルへ

ライセンスをお持ちの製品が並んでいます。対象製品の [製品ダウンロード] をクリックしてダウンロードします。



※インストール途中でエラーメッセージを表示しインストールが正しく行われない場合や対象のプログラムがインストールされない場合はダウンロードファイルを右クリックメニューから [管理者として実行 (A)] で実行してください。



2.3.3 コードメーターランタイムキットのインストール

この処理はインストール状況により表示されない場合があります。

CodeMeter プロテクトキー (CM-Stick) を接続している場合、予め外してください。


(1) ダウンロードファイルを実行します。

弊社のマイページからダウンロードしたファイルを開きます。




(2) ライセンス契約書

[使用許諾契約書に同意します (A)] をクリックしチェックを付けて、[次へ (N)] ボタンをクリックして下さい。



(3) ユーザー情報

[ユーザー名]、[組織名] を入力後、既定の [このパソコンのすべてのユーザーを対象にインストール (M)] にチェックを付けて [次へ (N)] ボタンをクリックして下さい。





(4) 機能の選択


「2.2.2LAN 環境」下の [PC3] 相当では [ネットワークサーバー] を [ローカルハードドライブにインストール] に変更します。

上記以外ではデフォルトのままで結構です。

[次へ (N)] ボタンをクリックして下さい。




「2.2.2LAN 環境」下の [PC2]、[PC4] 相当から [PC3] 相当での使用中のライセンス状況等を確認するには [リモート WebAdmin アクセス] を [ローカルハードドライブにインストール] に変更します。



(5) インストール前内容確認


[インストール (I)] ボタンをクリックして下さい。



(6) インストール状態確認

各作業の経過が表示されます。

処理が終了する迄しばらくお待ちください。



(7) セットアップ完了

セットアップの完了です。

[完了 (F)] ボタンをクリックして下さい。




2.3.4 アクティベーションウィザードのインストール

この処理はインストール状況により表示されない場合があります。


(1) ようこそ

[次へ (N)>] ボタンをクリック。




(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[はい (Y)] をクリック。




(3) インストール先選択

[次へ (N)>] ボタンをクリック。



(4) ファイルコピーの開始


[次へ (N)>] ボタンをクリック。



(5) 完了

[完了] ボタンをクリック。

製品のインストール画面に移行するまでお待ちください。



2.3.5 製品のインストール

ライセンス認証を行なう際にはインターネットへの接続が必須となります。


(1) ようこそ

[次へ (N)>] ボタンをクリック。



(2) 使用許諾契約

使用許諾内容をご確認、ご同意の上、[はい (Y)] をクリック。



(3) ライセンス認証

[ライセンスの認証または解除]

a. 「2.2.1 スタンドアロン環境」

[する]をクリック。

b. 「2.2.2 LAN 環境」下では

[PC3] 相当：[する]をクリック。

[PC2]/[PC4] 相当：[しない]をクリック。

上記選択後に [次へ (N)>] ボタンをクリック。

※ライセンスの認証は後述のメニューランチャーでも実行可能です。


認証可否が不明な場合はインストール後にメニューランチャーより行ってください。



(4) ライセンス認証中

前項 [ライセンスの認証または解除] で [する] を選択時のみ表示します。

認証が完了するまでお待ちください。




(5) インストール先選択

通常は [次へ (N)>] ボタンをクリック。


但し「2.2.2LAN 環境」の [PC3] 相当でプログラムが不要な場合

[キャンセル] ボタンをクリックでインストールを中止します。



(6) ファイルコピーの開始

[次へ (N)>] ボタンをクリック。



製品によっては上記以降で一部表示が異なる場合がありますのでご注意ください。


プログラムのインストール時に、「レジストリに（プログラム名）を登録する為、（プログラム名）を起動します」が表示された後、プログラムが起動する。

<https://www.sogonet.co.jp/faq/faq/detail/1739>

(7) 完了

[完了] ボタンをクリック。

2 つ以上のプログラムをインストールするには、「2.3.2 インストール準備」(5) へ戻ります。



2.3.6 ネットワークサーバーについて

本章はネットワーク経由でライセンスを参照し、「2.2.2LAN 環境」の PC3 相当機 (コードメーターサーバー) での設定です。スタンドアロン環境、PC2、PC4 相当機では不要です。予めライセンス認証が完了済みの状態で作業を進めてください。


2.3.7 ネットワークサーバーの実行

(1) [Control Center]を開く

[スタート] ボタン

– [CodeMeter]

– [CodeMeter Control Center] をクリック



(2) [Web アドミン] を開く

[WebAdmin] ボタンをクリック



(3) [サーバーアクセス] ページへ移動

[設定]

- [サーバー]
- [サーバーアクセス] クリック



(4) サーバー実行

[ネットワークサーバー] の[可]にチェックを入れて、[適用] ボタンをクリック。
再表示後に[可]にチェックが入っていれば「2.2.2LAN 環境」の PC3 相当機での
設定作業終了です。



3. 導入後のメンテナンス他


3.1 アンインストール方法

ライセンス解除を行なう際にはインターネットへの接続が必須となります。


(1) [スタート] ボタンクリック



(2) [設定] クリック



(3) [アプリ] クリック




(4) [インストールされているアプリ] クリック



(5) 対象のプログラムをアンインストール


弊社プログラムは名称の先頭に「SOGO」が付いています。

対象のプログラムを選択し、[アンインストール] をクリックします。



(6) 確認メッセージ

[アンインストール]をクリックします。



(7) 対象プログラムをアンインストール

[ライセンスの認証または解除]

a. 「2.2.1 スタンドアロン環境」

[する]をクリック。

b. 「2.2.2 LAN 環境」下では

[PC3] 相当：[する]をクリック。

[PC2]/[PC4] 相当：[しない]をクリック。

上記選択後に [次へ (N)>] ボタンをクリック。


※ライセンスを解除しない状態で該当のパソコンを処分されますと、別のパソコンでライセンスの認証ができなくなりますので、ご注意ください。



(8) ライセンス解除中

前項 [ライセンスの認証または解除] で [する] を選択時のみ表示します。


解除が完了するまでお待ちください。



ライセンス認証を行っていないパソコンでライセンスの解除を行なうと

下記メッセージが表示されます。

ライセンス認証を行っていない場合はそのまま [OK] ボタンをクリックして進めてください。



(9) プログラムアンインストール確認


[OK] ボタンをクリックします。



(10) アンインストール完了

[完了] ボタンをクリック。

2 つ以上のプログラムをアンインストールする場合は (3) へ戻ります。



(11) パソコン再起動

[スタート] ボタン

– [電源]

– [再起動] をクリック。



3.2 認証済みライセンスの管理について

3.2.1 マイページ上の表記

マイページの[WEB ライセンス]ページでは製品毎にチケットのライセンスの認証状態を表示しています。

(1) チケットボタン

重力式擁壁の設計 Ver.11 【通常ライセンス】 サブスクリプション契約中 契約終了日: 2022/07/31 No.3058-7760-21842 導入日: 2021/04/01 機能アップ履歴 修正履歴 よくあるご質問	製品ダウンロード マニュアル	チケット1確認【認証済】 チケット2確認	サポート対象
保有ライセンスすべて表示			↑TOPへ

エクシードシリーズでは1ライセンスにつき2つのチケット、プライムシリーズの場合は1つのチケットが表示されます。

上記例では[チケット1]は認証済みとなります。[チケット2]は非認証、又は解除済みとなります。[チケット]ボタンをクリックする事により詳細を表示します。

(2) チケット詳細

認証済み又は解除済みの場合は最後に認証/解除を行ったパソコンがホスト名:、CodeMeterのシリアルがCmBoxSerialとして表現されます。非認証の場合は空白表示となります。

チケット1【認証済】

ホスト名: SG-321

製品CD: 232

バージョン: 2048

フローティング数: 1

ECCUBEID: EC-7760-1-1

CmBoxSerial: 130-3676450564

AcivateDate: 2021-12-10 15:58:00

AcivateTool: 1

AcivationKbn: 1

CodeMeterInfo_CmBoxSerial:

CodeMeterInfo_ItemIdentification:

CodeMeterInfo_LicenseTicketId:

CodeMeterInfo_statusKbn:

CodeMeterInfo_ErrMsg:

閉じる

チケット2

ホスト名:

製品CD: 232

バージョン: 2048

フローティング数: 1

ECCUBEID: EC-7760-1-2

CmBoxSerial:

AcivateDate:

AcivateTool:

AcivationKbn:

CodeMeterInfo_CmBoxSerial:

CodeMeterInfo_ItemIdentification:

CodeMeterInfo_LicenseTicketId:

CodeMeterInfo_statusKbn:

CodeMeterInfo_ErrMsg:

閉じる

3.2.2 メニューランチャー上の表記


認証済みの場合は製品名の末尾に (ライセンス認証済み) が追記されます。
認証されていない場合は何も表示されません。




3.2.3 認証済み PC の確認

(1) ホスト名


1)[スタート] ボタンクリック




2)[設定] クリック



3)[システム] で右側部分を一番下迄スクロール



4)[バージョン情報] クリック



5)[デバイス名] がチケット詳細のホスト名となります。




(2)CmBoxSerial

1)[Control Center] を開く


[スタート] ボタン

-[CodeMeter]

-[CodeMeter Control Center] をクリック



2)[シリアル] がチケット詳細の CmBoxSerial となります。




3.2.4 認証 / 解除の切替え


通常ライセンス認証を行ったパソコンでのみご利用可能となりますが、該当のパソコンのライセンス認証を解除いただく事により別のパソコンでもご利用いただけます。

2.2.2 LAN 環境でご利用の場合は次節の 3.2.3 ～を参照ください。


(1) 右下の「^」（隠れているインジケータを表示します）をクリック。



(2) 「総合メニューランチャー」アイコンをマウスの右クリック。



(3) 右クリックメニューより「開く」をクリック。



(4) メニューランチャーが起動します



(5) 「利用可能な製品」をクリックします



(6) 対象のシリーズを選択します。



(7) 対象のプログラム（ライセンス認証済み）を選択して[ライセンス解除]をクリックします。



3.2.5 Web アドミンについて

該当 PC で認証済みプログラムのライセンスの確認やネットワーク上でのライセンスの使用状況を確認する為に使用します。


3.2.6 Web アドミンの起動

(1) [Control Center]を開く

[スタート] ボタン

– [CodeMeter]

– [CodeMeter Control Center]
をクリック



(2) [Web アドミン]を開く


[WebAdmin] ボタンをクリック



(3) [Web アドミン] の表示

スタンドアロン又は 2.2.2LAN 環境における PC3 相当機の場合はメニューの [ライセンスモニタリング] をクリックして (5) へお進みください。PC2、PC4 相当機では左下の [両矢印] ボタンをクリックしてください。(但し PC3 相当機でランタイムキットのインストール時に [リモート WebAdmin アクセス] を [ローカルハードドライブにインストール] の必要があります。)


文字が正しく表示されない場合、表示文字のエンコードを [日本語 (EUC)] へ切り替えてください。



右記画面表示後、[サーバーが見つかりました] の下に表示されている PC の名前を選択後、[適用] をクリックします。


「Localhost (127.0.0.1)」は操作パソコンの為無視してください。

「Localhost (127.0.0.1)」のみの場合はコードメーターサーバーが見つ当たらない状態です。



(4) 登録内容確認

[現在のサーバ] 表記が変わりましたら、[ライセンスモニタリング] に切り替えます。



(5) 登録内容確認

現在該当パソコンでライセンス認証済みのプログラムの一覧が表示されます。

6000724	SOGO SYSTEM Co.Ltd.	フィチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
プロダクトコード	名前				
604	-	0x2	1	0	1

下記 (6) 以降はネットワーク経由でライセンスを参照している場合の設定です。

(6) 使用者確認

ネットワーク経由で現在起動中 (ライセンス数を消費している) のプログラムを確認するには、[ライセンスモニタリング] に切り替えます。

使用済ライセンス数は [使用中] 列に表現され、残使用可能ライセンス数は [使用可能] 列に表現されます。

例では上段がプログラム起動前の状態で、下段がプログラム起動後の状態です。

6000724	SOGO SYSTEM Co.Ltd.	フィーチャーマップ	ライセンス数	使用中	利用可能
プロダクトコード 名前					
604	-	0x2	1	0	1

6000724	SOGO SYSTEM Co.Ltd.	フィーチャーマップ	ライセンスの数量	使用中	利用可能
プロダクトコード 名前					
604	-	0x2	1	1	0

(7) ライセンス認証済み PC 確認

通常本設定は必要ありません。2.2.2LAN 環境における PC2、PC4(非ライセンス認証 PC) からネットワーク経由でライセンス認証済み PC を特定するには、[設定]-[基本]-[サーバー検索リスト] をクリックします。右記画面表示後、[+] ボタンをクリックします。



[+] ボタンクリック後に入力領域が表示される為、参照するサーバー名 (2.2.2LAN 環境における PC3 相当の名前) 又は IP アドレスを入力します。その後、[追加] ボタンをクリックします。



入力した名称がサーバー検索リストへ追加されます。不要な [自動サーバー検索 (255.255.255.255)] 等は右横のゴミ箱ボタンをクリックして削除します。内容確定後、[適用] ボタンをクリックします。



3.3 メニューランチャー

3.3.1 メニューランチャーについて


お持ちのライセンスの確認及び、購入が可能なメニューです。

ご使用にはインターネットへの接続が必須となります。


Web ライセンス認証版のプログラムのインストール時に一緒にインストールされます。

3.3.2 メニューランチャーの起動


(1) 右下の [^] (隠れているインジケータを表示します) をクリック。



(2) [総合メニューランチャー] アイコンをマウスの右クリック。



(3) 右クリックメニューより [開く] クリック。



(4) メニューランチャーが起動します。

メニューランチャー



WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）

第1回：2023年4月21日（金）13:30～14:45 擁壁設計における荷重の作用と安定計算の基本的な考え方の解説

第2回：2023年5月12日（金）13:30～14:45 擁壁設計における土圧計算方法、地下水・上載荷重の作用の解説

第3回：2023年5月26日（金）13:30～15:15 擁壁設計における部材計算の基本的な考え方と許容応力度設計法の解説

第4回：2023年6月 9日（金）13:30～15:00 擁壁設計における部材計算－限界状態設計法の解説

第5回：2023年6月23日（金）13:30～15:00 もたれ式擁壁・ブロック積みの安定計算の解説



利用可能な製品インストール済み製品ライセンス状態確認まとめて認証まとめて解除

[広告を表示しない](#)

エクシードプライムエスコン

有期ライセンス製品☐ ライセンス認証済み製品を表示

[最新の情報に更新](#)

	土留め工の設計 Ver.12 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	たて込み簡易土留めの設計 Ver.4 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	グラウンドアンカーの設計 Ver.4	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル

開く

ライセンス認証

ライセンス解除

インストール

アンインストール

3.3.3 メニューランチャーの機能

(1) マイページ表示

クリックしていただく事によりご使用の既定ブラウザを介してマイページを表示します。




(2) 各種設定

クリックしていただく事により設定メニューを表示します。




(3) Q&A(よくあるご質問)




(4) フォルダの設定

クリックしていただく事によりフォルダの設定を表示します。




ダウンロード時の一時フォルダを指定します。通常は既定値で使します。



(5) ライセンス設定

クリックしていただく事によりライセンス設定を表示します。



ライセンス設定の扱いを指定します。

チェックする事により複数ライセンスをお持ちの場合、認証済み製品のライセンス認証が可能になります。既定値はチェック無です。

ライセンス設定

☐ 認証済み製品のライセンス認証を可能にする


チェックすると認証済みの製品でもライセンスの認証が可能になり、ライセンス追加が可能になります。(フローティング利用時に有効)

OKキャンセル

(6) サーバー設定

WEB アドミンのサーバー設定ページを開きます。


「2.3.7 ネットワークサーバーの実行」(2) と同様の機能です。



(7) ログアウト

現在のログイン状態を解除します。通常は使用しません。

所有ライセンスが正しく表示されない場合や、複数のユーザー ID が有る場合は、ログアウト / 再ログインで切り替えます。



[ログアウト] をクリックすると、ログイン画面に切り替わります。

メニューランチャー

SGO SYSTEM
株式会社総合システム

ログイン

ユーザID

使用者メールアドレス

パスワード

☐ エスコン製品を購入したユーザIDが異なる。


※パスワードをお忘れの方は [こちら](#) からパスワードの再発行を行ってください。

※ユーザIDをお忘れの方は、お手数ですが、[お問い合わせページ](#) からご連絡ください。

ログイン

(8) バージョン情報

メニューランチャーのバージョン情報を表示します。



(9) 利用可能な製品

クリックしていただく事でお持ちの Web 認証版のライセンスを表示します。

The screenshot shows the SGO SYSTEM menu interface. At the top, there's a header with the SGO SYSTEM logo and a user profile icon. Below the header, a banner for a 'WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）' (Web Seminar: Basic Design Seminar: Retaining Wall Design Basics (Recording Broadcast)) is displayed, listing five sessions with dates and topics. Below the banner, a row of tabs is visible: '利用可能な製品' (Available Products), 'インストール済み製品' (Installed Products), 'ライセンス状態確認' (Check License Status), 'まとめて認証' (Batch Authentication), 'まとめて解除' (Batch Deactivation), and '広告を表示しない' (Do Not Show Ads). The '利用可能な製品' tab is highlighted with a red circle. Below the tabs, there's a section for 'エクシード プライム エスコン 有効ライセンス製品' (Exceed Prime Escon Valid License Products) with a checkbox for 'ライセンス認証済み製品を表示' (Show Licensed Products) and a link for '最新の情報に更新' (Update to Latest Information). A table lists four products: '土留め工の設計 Ver.12', 'たて込み簡易土留めの設計 Ver.4', 'グラウンドアンカーの設計 Ver.4', and '自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3'. Each product has links for '機能アップ履歴' (Feature Update History), '修正履歴' (Revision History), 'Q&A', and 'マニュアル' (Manual). At the bottom, there are buttons for '開く' (Open), 'ライセンス認証' (License Authentication), 'ライセンス解除' (License Deactivation), 'インストール' (Install), and 'アンインストール' (Uninstall).

(10) インストール済み製品


クリックしていただく事により Web 認証版のインストール済みプログラムを表示します。

The screenshot shows the SGO SYSTEM menu interface, similar to the previous one, but with the 'インストール済み製品' (Installed Products) tab selected and highlighted with a red circle. The banner and product list remain the same. The 'インストール' (Install) button at the bottom is now disabled (grayed out), while the 'アンインストール' (Uninstall) button is active (blue).

(11) ライセンス状態確認

クリックしていただく事により別ウィンドウで[ライセンス状態確認]を表示します。

ご使用環境により表示に時間を要します。




製品名	サーバー	CmContainer	ライセンス情報	有効期限	ライセンス数	認証中	起動中
○【新規購入】斜面の安定計算 Ver.8	- local -	130-2038485349	EC-7750-1-1	-	1	1	0
○【新規購入】深礎杭の設計 Ver.9	192.168.0.25	130-751536070	EC-26284-1-1	-	1	1	0
○【アップグレード】片持ばり式擁壁の設計 Ver.12	192.168.0.25	130-751536070	EC-43390-1-1	-	1	1	0
○【アップグレード】管の耐震設計 Ver.3	192.168.0.25	130-751536070	EC-32563-1-1	-	1	1	0
○【更新】任意形擁壁設計システムST 2022	192.168.0.25	130-751536070	EC-41468-1-1	-	1	1	0
○【新規購入】ボックスカルバート設計システム 2...	192.168.0.25	130-751536070	EC-26304-1-1	-	1	1	0
○【アップグレード】板(円形・長方形)の計算(有...	192.168.0.25	130-751536070	EC-53910-1-1	-	1	1	0
○【アップグレード】板(円形・長方形)の計算(有...	192.168.0.25	130-751536070	EC-53910-1-2	-	1	1	0
○【新規購入】土留め工の設計 Ver.11	192.168.0.39	130-2223009097	DEV-EC-4807-1-1	-	1	1	0
○【アップグレード】土木積算システム SUPER E...	192.168.0.43	130-1139446874	TEST2-EC-47101-...	-	1	1	0
○【新規購入】土木積算システム SUPER ESC...	192.168.0.43	130-1139446874	EC-51151-1-1	-	1	1	0

☒ リモートサーバーを含む

CSVファイル作成 ライセンス使用状況更新

項目名	内容
表示 - ライセンスサーバー	[ライセンスサーバー]を表示します。 ご使用環境により表示に時間を要します。
表示 - CmContainer	[CmContainer]を表示します。 ご使用環境により表示に時間を要します。
製品名	認証されている製品名です。
サーバー	認証されているパソコンのIPアドレスです。
CmContainer	認証されているパソコンのシリアルです。 [スタート]-[CodeMeter]-[CodeMeter Control Center]の [CodeMeter Control Center]でご確認いただけます。
ライセンス情報	マイページの[チケット情報]でご確認いただけます。
有効期限	有期ライセンスの場合のみ期限を表示します。 通常ライセンスの場合は「-」で表現します。
ライセンス数	利用可能なライセンス数です。通常は1です。
認証中	該当のパソコンで認証されている場合は1です。 但し対象製品が起動されている場合は0です。
起動中	LAN上のパソコンで起動している場合は1です。
ユーザー	対象製品を起動しているユーザー名を表示します。
リモートサーバーを含む	初期値はチェックが付いています。チェックを外すとメニューラン チャーを起動しているパソコンのみ対象となります。
CSV ファイル作成	通常は不使用です。弊社サポート担当より案内時に作成してください。
ライセンス使用状況更新	表内容の更新を行います。




項目名	内容
サーバー	認証しているパソコンの名称です。
IP	認証しているパソコンの IP アドレスです。
バージョン	認証しているパソコンの Code Meter ランタイムキットのバージョンです。

CmContainer		
CmContainer	サーバー	バージョン
Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ...	localhost	3.00
Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ...	192.168.0.204	3.00
Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ...	192.168.0.25	3.00
Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ...	192.168.0.39	3.00
Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ...	192.168.0.43	3.00
Universal Firm Code CmActLicense 6000724 ...	192.168.0.9	3.00

項目名	内容
CmContainer	カッコ内の番号は認証しているパソコンの CmActLicense シリアルです。 6000724 は弊社のファームコードです。
サーバー	認証しているパソコンの IP アドレスです。 localhost はメニューランチャー表示パソコン自身です。
バージョン	CmActLicense のバージョンです。

(12) まとめて更新

クリックしていただくことで複数製品の一括認証処理が可能です。



未認証製品の一覧を表示します。

※レンタル分の有期ライセンスは別途個別での認証となります。

1)[「認証済み製品のライセンス認証を可能にする」を変更]

前記 (5) ライセンス設定に同じです。

2)[全選択]


ボタンをクリックすると下記製品一覧の全製品にチェックマークを付けます。

3)[全選択解除] ボタン


クリックすると下記製品一覧のチェックマークを全て外します。

4)[認証] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークが付いている製品のライセンス認証を開始します。



[中止する] ボタンをクリックすると途中で処理を中断しますが、進行状況により中断せずに完了する場合があります。




[閉じる] ボタンをクリックすると元の一覧画面に戻ります。
正常に認証された製品は一覧から消えます。

5)[閉じる] ボタン

クリックすると本ウィンドウを閉じます。

(13) まとめて解除

クリックしていただくことで複数製品の一括認証解除処理が可能です。



認証済み製品の一覧を表示します。

1)[全選択] ボタン


クリックすると下記製品一覧の全製品にチェックマークを付けます。

2)[全選択解除] ボタン


クリックすると下記製品一覧のチェックマークを全て外します。

3)[解除] ボタン

クリックすると下記製品一覧のチェックマークが付いている製品のライセンス解除を開始します。



[中止する] ボタンをクリックすると途中で処理を中断しますが、進行状況により中断せずに完了する場合があります。




[閉じる] ボタンをクリックすると元の一覧画面に戻ります。
正常に解除された製品は一覧から消えます。

4)[閉じる] ボタン

クリックすると本ウィンドウを閉じます。

(14) 機能ボタン

Apps ページのみ最下行に表示され、選択行の状態により変化します。



1) [開く] ボタン

選択行がインストール済みのプログラムの場合のみ有効になります。

クリックすると、プログラムを起動します。

2) [ライセンス認証] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC で認証されていない場合のみ有効になります。

クリックすると、ライセンス認証を開始します。

3) [ライセンス解除] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC で認証されている場合のみ有効になります。


クリックすると、ライセンス認証解除を開始します。

4) [インストール] ボタン

選択行のプログラムがインストールされていない場合に有効になります。

クリックすると、インストールプログラムのダウンロードが開始され、

ダウンロード完了後に自動でインストールが開始されます。



5) [アンインストール] ボタン

選択行のプログラムが使用 PC でインストールされている場合に有効になります。

クリックすると、アンインストールが開始されます。

(15) 広告

クリックしていただく事によりご使用の既定ブラウザを介して広告ページを表示します。

メニューランチャー

WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）

第1回：2023年4月21日（金）13:30～14:45 擁壁設計における荷重の作用と安定計算の基本的な考え方の解説
第2回：2023年5月12日（金）13:30～14:45 擁壁設計における土圧計算方法、地下水・上載荷重の作用の解説
第3回：2023年5月26日（金）13:30～15:15 擁壁設計における部材計算の基本的な考え方と許容応力度設計法の解説
第4回：2023年6月 9日（金）13:30～15:00 擁壁設計における部材計算－限界状態設計法の解説
第5回：2023年6月23日（金）13:30～15:00 もたれ式擁壁・ブロック積みの安定計算の解説



利用可能な製品 インストール済み製品 ライセンス状態確認 まとめて認証 まとめて解除 [広告を表示しない](#)

[エクシード](#) [プライム](#) [エスコン](#) [有期ライセンス製品](#) ☐ ライセンス認証済み製品を表示 [最新の情報に更新](#)

	土留め工の設計 Ver.12 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	たて込み簡易土留めの設計 Ver.4 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	グラウンドアンカーの設計 Ver.4	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル

[開く](#) [ライセンス認証](#) [ライセンス解除](#) [インストール](#) [アンインストール](#)

(16) 広告を表示しない

クリックしていただく事により広告部分を閉じます。

メニューランチャー

SOGO SYSTEM
株式会社総合システム

WEBセミナー【設計基礎セミナー】擁壁設計の基礎セミナー（録画配信）

第1回：2023年4月21日（金）13:30～14:45 擁壁設計における荷重の作用と安定計算の基本的な考え方の解説
第2回：2023年5月12日（金）13:30～14:45 擁壁設計における土圧計算方法、地下水・上載荷重の作用の解説
第3回：2023年5月26日（金）13:30～15:15 擁壁設計における部材計算の基本的な考え方と許容応力度設計法の解説
第4回：2023年6月 9日（金）13:30～15:00 擁壁設計における部材計算－限界状態設計法の解説
第5回：2023年6月23日（金）13:30～15:00 もたれ式擁壁・ブロック積みの安定計算の解説

利用可能な製品 インストール済み製品 ライセンス状態確認 **広告を表示しない**

エクシード プライム エスコン 有期ライセンス製品 ☐ ライセンス認証済み製品を表示 [最新の情報に更新](#)

	土留め工の設計 Ver.12 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	FAQ	マニュアル
	グラウンドアンカーの設計 Ver.4	機能アップ履歴	修正履歴	FAQ	マニュアル
	斜面の安定計算 Ver.8 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	FAQ	マニュアル
	ニューマーク法による円弧すべりの計算 Ver.4	機能アップ履歴	修正履歴	FAQ	マニュアル

開く ライセンス認証 ライセンス解除 インストール アンインストール



メニューランチャー

SOGO SYSTEM
株式会社総合システム

利用可能な製品 インストール済み製品 ライセンス状態確認 **まとめて認証** **まとめて解除** [広告を表示する](#)

エクシード プライム エスコン 有期ライセンス製品 ☐ ライセンス認証済み製品を表示 [最新の情報に更新](#)


	土留め工の設計 Ver.12 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	たて込み簡易土留めの設計 Ver.4 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	グラウンドアンカーの設計 Ver.4	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	自立式矢板(護岸・水路)の設計 Ver.3 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	斜面の安定計算 Ver.8 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	ニューマーク法による円弧すべりの計算 Ver.4	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル
	堤体の安定計算 Ver.7 サブスクリプション期限: 2023/07/31	機能アップ履歴	修正履歴	Q&A	マニュアル

開く ライセンス認証 ライセンス解除 インストール アンインストール

(17) 広告を表示する

広告部分が表示されていない時のみ表示されます。

クリックしていただく事により広告部分を表示します。



3.4 有期ライセンス

3.4.1 有期ライセンスについて


レンタル等の使用期限の有るライセンスとなります。

3.4.2 メニューランチャー上の表記

(1) [有期ライセンス製品] クリックで表示されます。



(2) ライセンス認証を行っていない場合はサブスクリプション期限のみとなります。




(3) ライセンス認証を行っている場合は有効期限が表示されます。
レンタル更新後、有効期限とサブスクリプション期限が異なる場合は
[ライセンス認証]をクリックしてください。



3.5 起動時メッセージ


3.5.1 インストール確認メッセージ

インストール製品によって下記メッセージを表示する場合があります。



(1) 連動製品

起動製品と連動を取っている製品でインストールされていない製品を表示します。
連動製品のライセンス有無にかかわらずに表示されます。



主な連動製品は以下の通りです。


出力ツール：エクシードシリーズの一部

杭基礎の設計 (H24 年道示版)：片持ばり式擁壁の設計、重力式擁壁の設計等

グラウンドアンカー：土留め工の設計

(2) 応答ボタン

何れかのボタンをクリックする事により本ウィンドウを閉じて次の操作をご案内いたします。



1) 今すぐマイページを開き、製品を入手します。

既定ブラウザを介してマイページを表示します。

対象製品を[製品ダウンロード]でダウンロード、インストールしてください。

一部製品については[オプション製品]ページに有ります。

2) 後で製品を入手する。

製品がそのまま起動します。次回起動時に確認メッセージが表示されます。


3) インストールの必要はありません。

連動製品のライセンスをお持ちではない場合に選択します。

新たに未インストール製品が見つかるまで確認メッセージは表示されません。



3.5.2 自動アップデートメッセージ

起動製品のバージョンよりも新しいバージョンの製品が公開されている場合に表示されます。





(1) 修正履歴

既定ブラウザを介して修正履歴ページを表示します。



(2) 機能アップ履歴

既定ブラウザを介して機能アップ履歴ページを表示します。




(3) 対象製品

対象製品名とバージョンの内訳です。


[はい] ボタンをクリックすると、新 Ver へのアップデートが始まります。

[いいえ] ボタンをクリックすると、対象の製品が現 Ver で起動します。



1) アップデート版プログラムダウンロード中


アップデート版プログラムダウンロード、実行待機の表示です。



2) アップデート版プログラム実行待


アップデート版プログラムのダウンロードが完了すると、実行許可のメッセージが表示される為、[はい] ボタンをクリックしてください。

[いいえ] ボタンをクリックすると、アップデートは行わずに現 Ver で起動します。



3) アップデート完了表示

アップデート版プログラムの実行完了のメッセージです。[OK] ボタンをクリックしてください。新 Ver で起動します。




3.6 マニュアルについて

3.6.1 技術解説と操作方法

技術解説と操作方法に関するマニュアルをご覧になるには、メニューバーに登録されているヘルプをクリックすることにより表示される、プルダウンメニューの中の「マニュアル (M)」をクリックしてください。

※なお、Adobe Reader など PDF 文書を開覧するためのソフトウェアが必要となります。

導入ガイドの最新版に関してはマイページよりダウンロードが可能です。



※プログラムによってはマニュアルが含まれていない場合があります。

その場合はマイページにて公開しております。

導入ガイド (Web ライセンス認証版)

2021年 2月1日 初版発行
2021年 4月1日 第2版発行
2021年 8月1日 第3版発行
2021年10月1日 第4版発行
2021年1月11日 第5版発行
2023年1月10日 第6版発行
2023年5月10日 第7版発行
2023年7月10日 第8版発行



株式会社 総合システム

■本社

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号パシフィックマークス肥後橋9F
TEL 06-6441-3551 FAX 06-6441-3552

■サポートセンター

〈受付時間〉 平日9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:30